









مشروع التنمية الزراعية الممول من الإتحاد الأوروبي AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT MED/2003/5715/ADP

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

مدير المشروع: ميشال أفرام منسق الرزم التنقية: رندة شهاب خوري منسق الرزم التقنية: حسين منذر

إعداد وتنفیذ: زینات موسی، جورج حداد، خریستو هیلان، علی بصل تصمیم: زینات موسی

وزارة الزراعة اللبنانية تنقيح: جورج شمالي، هنادي جعفر، عبير أبو الخدود، مريم عيد، لما حيدر، سالم حيار

خبراء فنيون روي عون

المشاركون في الإعداد عبد القادر الحاج، فؤاد داغر، مارون أبي شاهين، نجلا خوري، ساريتا باسيل، جويل غانم

طبعة أولى 2008 جميع الحقوق محفوظة لمصاحة الأبحاث العلمية الزراعية

الفهرس

المقدمة ص 2 المقدمة ص 3 الموطن الأصلي والإنتشار ص 3 التوصيف النباتي والوصف المورفولوجي للفريز ص 3 التلقيح في الفريز ص 4 المراحل الظواهرية أو الفينولوجية للفريز ص 5

الفصل الأول: الزراعة وعمليات الخدمة ما بعد الزرع

1. المتطلبات البيئية المناسبة لنبات الفريز ص 6

2. إكثار الفريز ص 7

3. الأنواع والأصناف ص 8

5. المعاملات الزراعية عند وبعد زراعة الفريز

ص 11

الفصل الثاني: المكافحة المتكاملة

4. زراعة الفريز

برنامج المكافحة المتكاملة ص 28

الحشرات ص 31

الأكاروز ص 33

الأمراض ص 34

الفصل الثالث: القطاف ومراحل ما بعد القطاف

1. القطاف 1

2. التوضيب 2

3. التبريد والتخزين

42 ص 42. دلائل جودة



لقد تضاعف الإنتاج العالمي لثمار الفريز ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين نظراً لأهميته الإقتصادية الكبيرة ولقدرته على التأقلم مع الظروف البيئية المختلفة من جهة ولزيادة الطلب عليه لما له من فوائد غذائية وطبية، خصوصا" إذا لم تستعمل في زراعته المواد الكيميائية. وفي السنوات الأخيرة حظى الفريز في الدول المتطورة بقسم وافر من الدراسات والأبحاث في مجال تطوير الأصناف ونظم الزراعة.

أما في لبنان، تعتبر زراعة الفريز حديثة العهد كزراعة مكثفة موسمية تعتمد على إنتاج واحد في العام في الأراضي المكشوفة والبيوت المحمية والأنفاق الصغيرة. تتوزع زراعتها على جميع المحافظات بنسب مختلفة وتتمركز بشكل أساسي في منطقتي الشويفات وسهل عكار. وقد لوحظ تزايد المساحات المزروعة به من 1531 دونم في العام 1995 إلى 2008 دونم في العام 2000.

وبالرغم من زيادة مساحة الإنتاج، يعاني الفريز من عدة مشاكل أهمها قلة الخبرة في التعامل مع هذا المحصول وخدمته وصعوبة تسويقه وسرعة تلف ثماره. كما أن الإستخدام المتكرر للأراضي خاصة في البيوت المحمية واضطرار المزارع إلى التعقيم بواسطة مادة المتيل برومايد وما له أثر سلبي على البيئة من جهة والإفراط في إستخدام التسميد الأزوتي والمبيدات الكيميائية من جهة ثانية أدى الى تدنى نوعية الإنتاج ورفض المنتجات اللبنانية في أوروبا والعديد من الدول العربية والخليجية.

لذلك لا بد من التوجه نحو التقنيات الحديثة والسليمة في زراعة الفريز والمعاملات الجيدة ما بعد الحصاد وإدخال أصناف جديدة ذات مواصفات جيدة. ضمن هذا الإطار تمّ اعداد كتيب إرشادي بزراعة الفريز.

الموطن الأصلى والإنتشار

تشير أغلب المصادر إلى أن الموطن الأصلي لهذه النبتة هو أمريكا الشمالية وهي هجين حاصل بين صنفين هما : توت الأرض البري Fragaria virginiana الذي وجد في السهول المرتفعة الواقعة في الشمال الشرقي من القارة الأمريكية وتوت الأرض الساحلي F.chiloensis الذي وجد على طول شواطئ المحيط الهادئ وعلى السواحل الشيلية وفي جزر هاواي، ومن ثم انتقل الفريز إلى بقية بلدان العالم. لقد عرفت ثمار الفريز منذ القدم واستخدمت كغذاء ودواء من قبل شعوب الحضارات القديمة إذ كان يعتبر نباتاً حرجياً معمراً ينمو في الغابات بشكل طبيعي، وقد استخدم كنبات مزروع في القرن الرابع عشر حيث زرعت الأصناف التابعة للنوع البري لفريز الغابات. ثم تطورت زراعته واعتمدت بشكلها المعروف في القرن السابع عشر ونشأت أصناف كثيرة انتشرت بشكل واسع في أغلب بلدان العالم ليصل عددها إلى الأف الأصناف.

التوصيف النباتى والوصف المورفولوجي للفريز

يطلق اسم "الفريز" في بعض البلدان العربية وهي كلمة منقولة عن الاسم الفرنسي Fraise، أما بالإنكليزية فهو ستروبري Strawberry، كما يعرف باسم "قراولة" تحريفاً للاسم اليوناني يعرف باسم "قراولة" تحريفاً للاسم اليوناني "قراودولي".


تتتمي نبتة الفريز الى العائلة الوردية Rosaceae والى جنس Fragaria والنوع والصنف.F.ananassa. تقع أصناف الفريز في ثلاثة طرز (Types) وذلك حسب توقيت النضوج وطول الفترة الضوئية:

1- طراز أصناف الحمل الربيعي (Junebearing) وهي تبدأ بإنتاج البراعم الزهرية في الفترات الضوئية القصيرة. تعطي أصناف هذه المجموعة إنتاج واحد في السنة. تبدأ عملية تخليق الأزهار (Induction) عند هذه المجموعة في الخريف وهي بحاجة لفترة ضوئية تقل عن 14 ساعة وإلى درجة حرارة لا تتعدى 15 درجة مئوية. تتطور الأزهار في الربيع ويمكن لأصناف هذه المجموعة أن تبدأ الإزهار بشكل مستمر تحت درجات حرارة متدنية. ينصح باستعمال أصناف هذه المجموعة في الزراعة المكثفة الموسمية. تتقسم أصناف هذا الطراز حسب توقيت النضوج إلى باكورية، نصف باكورية ومتأخرة النضوج. تتطور براعم أصناف طراز الحمل الربيعي إلى رئد (Runners) خلال أيام الصيف حيث تمتد الفترة الضوئية من 14 إلى 16 ساعة ضوئية، وعند تقلص الفترة الضوئية في شهري آب وأيلول تتوقف هذه البراعم عن إنتاج الرئد وتنتج تيجانا جانبية وأزهارا.

2- طراز الحمل الدائم (Everbearing) تبدأ بإنتاج البراعم الزهرية في الفترات الضوئية الطويلة. تثمر هذه المجموعة مرتين في العام (الربيع والخريف). لا يُنصح باستعمال أصناف هذه المجموعة في الزراعة المكثفة. تنتج براعم أصناف طراز الحمل الدائم الأزهار، وذلك بغض النظر عن طول الفترة الضوئية.

3- طراز النهار المحايد (Neutral day) التي تزهر بشكل مستمر تحت درجات حرارة معتدلة.

يتألف نبات الفريز من الأقسام التالية (شكل رقم 1):



شكل رقم 1 - تكوين النباتات الجديدة

الجذور

- يتكون المجموع الجذري للفريز من الجذور الاساسية والثانوية.
- ينتشر معظم المجموع الجذري في الطبقة العليا للتربة بسماكة 15 سم. أما بالنسبة لأصناف طراز الحمل الدائم، فيتجمع المجموع الجذري في طبقة من التربة ذات سماكة 10 سم، وهذا ما يفسر حاجة النبتة الى الرطوبة الدائمة والعناصر الغذائية بالأضافة الى ضعف مقاومة النبات للجفاف والبرودة.
 - تبلغ درجة الحرارة المثلى لنمو الجذور 13°م.

التاج


- هو عبارة عن ساق قصيرة (Stem) حيث تتطور الأوراق من البراعم الابطية (auxiliary buds) المتواجدة عليها حيث يتأثر تطور البراعم بالظروف المناخية كطول النهار ودرجة الحرارة. يمكن لهذه البراعم ان تبقى غير متطورة، أو أن تتمو وتتتج "رئد" (ساق زاحفة على التربة تحمل جذوراً عرضية وبراعم Runner) أو تيجان جانبية. تختلف الأصناف بقدرتها على إنتاج الرئد.
 - · تبلغ درجة الحرارة المثلى لنمو التاج 18°م. لا تتحمل التيجان درجات حرارة منخفضة (10 °م 12°م).

الأوراق

• ورقة الفريز معقدة وتتألف من ثلاث وريقات أو أكثر حسب الصنف وتكون محمولة على سويقة طويلة موصولة بالتاج. الوريقة (
Leaflet) بيضاوية الشكل، منفرجة الزاوية، حوافها مسننة، جلدية المظهر، أما الجهة العليا للورقة فهي أكثر إخضراراً و لمعاناً من الجهة السفلي.

العنقود الزهري أو الساق الزهرية مع زهراتها (Flower stalk- Inflorescence) شكل رقم 2)

- تتشكل البراعم الزهرية من قمة التاج. ينكون العنقود الزهري من تفرعات ثنائية تنتهي بزهرة. تشكل هذه التفرعات المستوى الأول والثاني والثالث والرابع من الأزهار. تنتج أزهار المستوى الأول ثمار ذات الحجم الأكبر، تليها أزهار المستوى الثاني فالثالث والرابع. تشكل الثمارالناتجة عن أزهار المستوى الثاني المحصول الأساسي.
- يتأخر بدء الإزهار لأصناف الحمل الدائم عند درجة حرارة 25°م في النهار، أما الحرارة المثلى للإزهار فتبلغ 15 -17°م.
- تمتد فترة نضوج الثمار لأصناف طراز الحمل الربيعي لثلاثين يوماً ومن الممكن أن تتقلص هذه الفترة إلى 18 يوماً إذا توفرت ظروف زراعية جيدة ودرجة حرارة مرتفعة، أما الحرارة المنخفضة فإنها تزيد فترة نمو الثمرة حتى الأربعين يوماً. تحدث عملية تخليق الازهار (Induction) عند تعرض النبتة لفترة ضوئية قصيرة بشكل متكرر وليالى باردة.



شكل رقم2- أجزاء زهرة الفريز وثمرتها

الثمار

• الثمرة هي عبارة عن عنبة (شكل رقم 2) تتشكل من قرص الزهرة المنتفخ (Receptacle -الجزء الطرفي من عنق الزهرة الذي يتموضع تحت المبيض) وما يحمله من ثمار حقيقية تبدو كنقاط موزعة عليها في ترتيب هندسي. أما الثمرة الحقيقية فهي فقيرة وتوجد منغمسة في التخت اللحمي والتي يطلق عليها مجازا "البذور".

التلقيح في الفريز

تتم عملية التلقيح بشكل أفضل بمساعدة الحشرات وخاصة النحل مع العلم إن جميع أصناف الفريز ذاتية التلقيح.

يعتبر الفريز من النباتات الخلطية التلقيح الذي يتم بواسطة الهواء والحشرات. تتراوح درجة الحرارة المثلى لنمو الثمار بين 10 و 26°م. أن تطور البذور ضروري لزيادة حجم الثمرة حيث إن وزن الثمرة يتناسب مع عدد البويضات الملقحة.

يعتبر النحل من أهم الحشرات الملقحة للفريز حيث يزيد من أخصاب البويضات بنسبة 90 %. كما وينقل النحل الكثير من الفطريات النافعة (تربكو درما – trichoderma) لمكافحة العفن الرمادي (Gray Mold).

أما نقص حبوب اللقاح (Pollen) وضعف حيويتها فيعود الى تشوه الأعضاء المذكرة في الزهرة والمرتبط بعوامل عديدة منها:

- الصنف والحالة الصحية للنبتة
- مكان الزهرة على العنقود الزهري
- تدنى درجة الحرارة عن 12°م أو إرتفاعها لاكثر من 30°م.
 - عدم كسر طور السكون بالكامل.
 - نقص في عنصر البورون

المراحل الظواهرية أو الفينولوجية للفريز


يتأثر النمو الخضري والزهري لنبات الفريز بطول الفترة الضوئية ودرجة الحرارة والحالة الصحية للنبات وتوفر ماء الري والعناصر الغذائية. يمكن تحديد مختلف مراحل النمو الخضري لنبات الفريز كالتالى:



مراحل تطور الثمار

تكون الثمار خضراء بعد العقد مباشرة أي قبل النضج الكامل بـ (35) يوماً ويكون قطرها أقل من (1) ملم . ثم يتحول إلى اللون الأبيض قبل النضج بحوالي (10) أيام حيث يكون قطرها حوالي (2-2) ملم، ثم نتلون جزئياً باللون الأحمر (شكل رقم 3).

تجدر الإشارة إلى أن تلون الثمار يبدأ من الطرف القمي للثمرة نحو الطرف القاعدي للثمرة، ويعود هذا اللون إلى وجود صبغة الأنثوسيانين Anthocyanine . وتستمر ثمرة الفريز بالنمو حتى النضج الكامل الذي يدوم حوالي 20-60 يوما حسب الظروف المناخية.



شكل رقم 3 - مراحل تطور الثمار

الفصل الأول الزراعة وعمليات الخدمة ما بعد الزرع



1- المتطلبات البيئية المناسبة لنبات الفريز

تختلف إحتياجات نبتة الفريز من البرودة لكسر طور السكون بحسب الصنف، ولكن بشكل عام تحتاج معظم الأصناف إلى نهار قصير ودرجات حرارة منخفضة خلال فصل الشتاء لكي تتهيأ النبتة للإزهار. يمكن لبعض الأصناف أن تزهر بمعزل عن تأثير طول الفترة الضوئية. يؤدي النقص في مستوى البرودة اللازمة للنبات الى إضعاف النمو الخضري والأزهار.

التربة

يستطيع نبات الفريز النمو والتطور في ترب مختلفة، لكن زراعته تجود في الترب التي تتوفر فيها المزايا التالية:

- ك الترب المتوازنة البناء والقوام والتركيب الكيميائي، الجيدة الصرف والتهوئة، وذات قدرة احتفاظ بالماء جيدة.
- لله الترب الخفيفة الرملية، والرملية الكلسية إذا تم تسميدها بالمادة العضوية. تتم زراعة الفريز في الأتربة الرملية على أثلام منخفضة وضيقة مع إضافة الأسمدة العضوية وتنظيم كميات مياه الري ومواعيد الري لتجنب الجفاف وخاصة في الطبقة العليا للتربة حيث يتجمع أغلب المجموع الجذري للنبتة.
- لله أن تكون درجة الحموضة pH بحدود 6-6،5 وأن لا تزيد عن 7،5 وتحتوي على حوالي 700– 1200جزء من المليون من الكالسيوم و 100 –150 جزء من المليون من المغزيوم وان تكون غنية بالمواد العضوية

وتسوء زراعة الفريز في الترب:

- الطينية الثقيلة والباردة الرديئة الصرف أو الرملية الفقيرة. تتم زراعة الفريز في الأتربة الطينية الثقيلة على أثلام مرتفعة لتصريف الماء الفائض.
 - الكلسية والتي تزيد فيها نسبة الكلس الفعال عن 3%.
 - لله الموبوءة بالأعشاب والأمراض أو ذات مستوى ماء أرضى قريب أو مالحة.

حالمناخ

يناسب نمو المجموع الخضري النهار الطويل ودرجة الحرارة المرتفعة على عكس البراعم الزهرية التي تحتاج إلى نهار قصير ودرجات حرارة منخفضة.

يحتل طور السكون حيزاً مهماً من دورة حياة نبات الفريز، إذ تدخل البراعم فيه اعتباراً من نهاية الخريف وخلال فصل الشتاء نتيجة لقصر طول الفترة الضوئية والانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة. يتم كسر طور السكون تحت تأثير الحرارة المنخفضة خلال هذه الفترة ويستأنف النبات نموه الخضري الطبيعي في الربيع، وتتكون النموات الجديدة والأزهار ثم تتمو المدادات في الصيف ويكون النمو الزهري والثمري غزيراً. إن عدم استيفاء النبات لحاجاته من البرودة ينتج عنه نمو خضري ضعيف وأزهار قليلة. تجدر الإشارة إلى أن احتياجات البرودة لكسر طور السكون تختلف حسب الصنف. تحتاج معظم الأصناف إلى نهار قصير ودرجات حرارة منخفضة خلال فصل الشتاء لكي تتهيأ للإزهار، ولكن يوجد أصناف يمكنها الإزهار بمعزل عن تأثير طول الفترة الضوئية.

الحرارة

يعتبر المناخ المعتدل والمائل للبرودة مثالياً لإنتاج الفريز حيث تكون الثمار أكثر حلاوة ونضارة.

يتصف نبات الفريز بقدرته على التأقلم ضمن ظروف مختلفة وتجديد نفسه باستمرار، إلا أن النمو الخضري يكون مثالياً على درجة حرارة 20-22°م، وينخفض بانخفاضها، ويتوقف النمو تماماً على درجة 10°م. أما أفضل درجة حرارة ملائمة للإزهار فتتراوح بين 15-17°م.

تبدأ أعراض الإصابة على النبات نتيجة انخفاض درجة الحرارة اعتباراً من -8م°. كما تؤثر درجة الحرارة على المدة التي يستغرقها نضج الثمار بعد تفتح الأزهار وعقدها التي تمتد لفترة شهر على حرارة 16-18م، والتي يمكن أن تتخفض الى فترة 18-20 يوما على درجة حرارة أعلى نسبيا.

الإضاءة

لا يتحمل نبات الفريز التظليل الدائم والشديد حيث تكون قدرة النبات على الإثمار محدودة، أما التظليل الجزئي والقصير فيلعب دورا ايجابيا بالنسبة لنمو وتطور النبات. يتأثر نمو نبات الفريز بشكل سلبي بالإضاءة الشمسية القوية وتخفض من نوعية الثمار، لذلك يفضل زراعة الفريز في المواقع التي تسود فيها الإضاءة المنتشرة وليس أشعة الشمس المباشرة.

الرطوبة

يتطلب إنتاج الفريز توفر الرطوبة الجوية والأرضية بشكل مناسب. أن للرطوبة الأرضية تأثيرا كبيرا على نمو النبات نظراً لطبيعة نمو جذوره السطحية. يتأثر الإزهار وعقد الثمار وبالتالي الإنتاجية سلبا مع تدني الرطوبة في التربة أو الجو وإرتفاع درجة الحرارة. كما أن زيادة الرطوبة عن الحد المناسب تؤدي إلى اختتاق الجذور والإساءة إلى نمو وتطور النبات بشكل عام.

2- إكثار الفريز

يمكن أكثار الفريز جنسياً (بالبذور) أو لا جنسياً أو خضرياً (الرئد أو المدادات - الفسائل - زراعة الأنسجة) . تحافظ الشتول المُنتجة خضرياً على المواصفات الوراثية للصنف وهي تكون شبيهة بالنبتة الأم. أما الشتول المُنتجة عبر البذور فإنها تختلف وراثياً عن النبتة الأم.

الإكثار بالبذور

تحتفظ بذور الفريز بالقدرة على الإنبات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

يتم الإكثار بالبذور بهدف التربية والحصول على أصناف جديدة وبالتالي على غراس سليمة صحياً وخالية من الفطريات والفيروسات (Verticillium dahlia- Phytophthora).

تزرع البذور بعد نقعها بالماء لمدة 24 ساعة في خلطة ترابية مع سماد عضوي متخمر جيداً في صناديق تتقل إلى وحدات مقفلة ذات رطوبة عالية. تساعد هذه التقنية على تجنب اللجوء إلى كسر طور السكون عند البذور من خلال تعريضها لدرجات برودة معينة. يتم الأنبات خلال حوالي اسبوعين من الزرع. تتم الزراعة خلال شهري تموز وآب.

⇒ الاكثار بالفسائل

يتم اللجوء لهذه التقنية عند الأصناف ذات المقدرة الضعيفة لإنتاج الرئد أو المدادات (Runners – Stolons). تتم هذه العملية من خلال فصل التيجان الجانبية والفسائل التي لديها ساق قصيرة وبعض الجذور عن النبتة الأم وزرعها في خلطات مكونة من (– Perlite –) في أكواب بلاستيكية.

(Runners) الإكثار بالرئد

يعتبر إكثار الفريز بالرئد (Runners – Stolons) من التقنيات الأكثر شيوعاً. تكون الشتول المُنتجة عبر هذه التقنية غير متجانسة. تُبكر التيجان الكبيرة في الدخول في طور الإنتاج مقارنة بالشتول ذات التيجان الصغيرة.

نتم هذه العملية من خلال فصل الرئد المؤلف من ورقتين أو ثلاثة أوراق عن البنتة الأم أو إبقائها متصلة بها حتى تتجذر مباشرة في التربة أو في أكواب مليئة بخلطة ترابية مع الكومبوست المعقم أو بخلطة من الكومبوست، البرليت والبيتموس. يجب أن تكون الشتول ذات مجموع جذري لا يقل عن 15 سم.

توضع هذه الأكواب في مكان مظلل جزئياً لتجنب أشعة الشمس المباشرة وترطب بشكل مستمر.

نُبرَد الشتول المخصصة للزراعة الخريفية في حجرة التبريد على درجة حرارة 4-6 مئوية لمدة 10 أيام أي ما يعادل 240 ساعة برودة (Chilling Hours). تتم زراعة الشتول المبردة خلال فترة يومين من إخراجها من حجرة التبريد.

أما الشتول المخصصة للزراعة الربيعية، فيمكن تخزينها على درجة حرارة -2 مئوية لمدة 6 -7 أشهر بعد تتظيفها من الاتربة والأوساخ واستبعاد المصاب منها وحزمها في صناديق مبطنة بالبولي أيتيلين.

(Micropropagation) بتقنية زراعة القمم النباتية (Micropropagation) الخضري الدقيق

تعتبر تقنية زراعة الأنسجة النباتية من أهم التقنيات المعتمدة في إكثار الفريز حيث يتم إنتاج شتول سليمة وخالية من الأمراض الفيروسية. تتم هذه العملية في المختبر من خلال زراعة القمم النباتية قياس 1-0-1 ملم (meristem culture) وذلك في أوساط بيئية تتوفر فيها جميع العناصر الغذائية الضرورية للإنبات وللتضاعف الخضري ضمن حاويات زجاجية أو بلاستيكية. من ثمّ، يتمّ تقسية الشتيلات المتجذرة في خلطة ترابية في البيت الزجاجي لمدة شهرين، حيث تصبح هذه الشتول قادرة على التضاعف الخضري التقليدي بواسطة الرئد.

تستغرق عملية الاكثار الدقيق حوالي 12 شهراً قبل الحصول على أمهات الجيل الأوّل (G0) التي تستخدم بدورها لإنتاج الشتول أو الرئد من الجيل الثاني المخصصة للمزارعين (G2).

3- الأنواع والأصناف


ينتمي الفريز البري والمزروع إلى الجنس Fragaria والعائلة الوردية Rosaceae و يشمل هذا الجنس أنواع كثيرة استخدمت كأساس في استنباط وتطوير أنواع وأصناف الفريز المعروفة نذكر منها:

• فريز التشيلي Fragaria chilenens

- فريز فرجيني Fragaria virginiana
 - فريز الغابات Fragaria vesca
- الفريز المزروع كبير الثمار Fragaria grandiflora

تقسم الأصناف حسب المواصفات التالية:

- النمو: قائم ، نصف قائم ، مفترش طبيعية النمو:
- لا مرحلة النضج: مبكرة ، نصف مبكرة ، متأخر النضج النضج
 - طبيعة الحمل: دائمة الحمل، ربيعية الحمل
- → صلابة الثمار: صلبة جداً ، صلبة ، متوسطة ، طربة ، طربة جدا
- 🗸 قطر الثمار: تصنف الأصناف التي يزيد قطر الثمار عن 18 ملم "صنف اكسترا" و"نوع أول".
 - التخزين: تتضمن قابلية الحفظ بالبرودة وتحمل النقل والتداول.
 - لله الطعم والنكهة: تتضمن التوازن بين الحموضة والحلاوة.
- لى شكل الثمار : مخروطي، كروي مخروطي، كروي، مفلطح، قصير بقمة مسطحة، طويل بقمة مسطحة، معنق، مخروطي طويل (شكل رقم 4).



شكل رقم 4 - أشكال ثمار الفريز

شروط إختيار أصناف الفريز

بما أن شتول الفريز حساسة ومتغيرة مع المناخ ومع مرور الوقت، لذلك لا يمكن إعتماد زراعة اي صنف بشكل واسع في السنة الاولى من بداية الزرع بالرغم من امتلاكه ميزات جيدة، وذلك لتجنب تكبد اي خسارة ناتجة عن عامل موجود في هذا الصنف. من هذا المنطلق يعمد كبار مزارعي الفريز على تجربة الصنف بمساحات صغيرة للاطلاع على جميع مشاكله.

عند شراء اي صنف وإعتماده ليكون الصنف الافضل، يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل التي يمكن ان تؤدي الى انجاح الزرع والحصول على إنتاج كما ونوعا:

- المناطق والمواقع والجهات (الشمالية والشرقية ...)
 - المناخات الباردة والحارة والمعتدلة
 - نوعية الاتربة والارتفاعات عن سطح البحر

وقد تم تجزئة الأصناف الى مراحل عديدة ومختلفة:

- أصناف مبكرة المواسم Early or Spring Season (اول الربيع)
 - أصناف متوسطة المواسم Mid Season (اول الصيف)
 - أصناف متأخرة المواسم Late Season (اخر الصيف)

تم تقسيم وتجزئة الأصناف على اساس تتوع المناطق ودرجات الحرارة والرطوبة والضوء واشعة الشمس. تؤثر جميع هذه العوامل سلبا او ايجابا على النمو والازهار والإنتاج ومدى تعرض الشتول للامراض وغيرها..

. June Bearers يتبع في لبنان عادة زراعة بعض الأصناف المبكرة

يجب شراء الأصناف او الشتول (الامهات) من المصدر الرئيسي وهي غالبا" ما تكون من الجيل الاول F1 ذات جودة وإنتاجية عالية على خلاف الاجيال المستهلكة (.. F4,F5) من نفس الصنف والتي تكون ضعيفة الإنتاج.

تم إدخال الكثير من الأصناف الأمريكية من ولاية كاليفورنيا حيث تتشابه الظروف المناخية مع تلك المتواجدة في لبنان. وثبت تفوق كثير من هذه الأصناف التي غطت المساحة المزروعة خلال السنوات العشرين الماضية.

من أهم أصناف الفريز في لبنان ومواصفاتها

المواصفات	صنف الفريز
أدخلت في أواخر الستينيات لتحل محل الصنف البلدي. محصول كبير، ثمار صلبة وكبيرة الحجم، اللون الأحمر اللامع لا يتغير تحت ظروف ارتفاع الحرارة والتأخير في التجميع. حساس لمرض البياض الدقيقي والتبقع. يصلح للتصدير والتسويق المحلي.	تيوجا Tioga
باكوري النضج، محصول عالي. ثمار كبيرة، طعم ممتاز، أقل صلابة، تحتاج الثمار إلى عناية كبيرة أثناء التجميع والتداول خصوصاً عند ارتفاع درجة الحرارة في أواخر موسم القطاف. القدرة على تحمل الملوحة إلى حد ما بالمقارنة مع باقي الأصناف، لا يظهر على أوراقه أعراض نقص للعناصر النادرة، عدم احتياجه لفترة طويلة من البرودة لكسر طور السكون.	Sequoia سيكويا
صنف أميركي مبكر، إنتاجية متوسطة، متوسط النضج ، النمو نصف مفترش، قوي وكثيف. الثمار مخروطية غير منتظمة، متماسكة، حمراء غامقة، متوسطة الحلاوة، قطر الثمرة كبير. لا يتحمل التخزين. يستخدم لصناعة المربيات والمواد الغذائية.	کاردیثال Cardinal
أدخل في الثمانينيات. الثمار كبيرة، صلبة، محمولة على فروع طويلة مما يجعلها أكثر عرضة للضوء وتصبح عملية جمع الثمار سهلة. لون الثمار أحمر لامع إلا أنها تصبح غامقة عند ارتفاع الحرارة أو التأخير في الجمع.	توفتس Tufts
صنف أمريكي مبكر الى نصف مبكر، ذو مجموع خضري قوي ومتوسط الكثافة. ثمار كبيرة الحجم، الطعم ممتاز، أقل صلابة، إنفصال الكأس بسهولة، تتعرض للجروح أثناء الجمع، تحتفظ بكبر حجمها طول الموسم. حساس لنقص الحديد. يستخدم في الزراعات المحمية.	دوغلاس Douglas
صنف أمريكي مبكر، إنتاج كبير متفوق على الصنف تيوجا. النبات قائم قوي النمو، الأوراق شبه مستديرة خضراء لامعة. حجم الثمار كبير، صلبة جداً، تتحمل التخزين، لا ينفصل الكأس بسهولة، حمراء داكنة، نكهة عالية الجودة، قليلة الحموضة. يمتاز بالتبكير في النضج مثل السيكويا. يستخدم في الزراعة الحقلية والمحمية.	Pajaro باجارو

	صنف أمريكي، محصول وفير، النمو الخضري قوي، لون الأوراق أخضر زاهي، الثمار كبيرة، لامعة، جيدة الصلابة، تتحمل التخزين. متوسط الإصابة بالعنكبوت الأحمر والبياض الدقيقي. إنتاج متأخر. يستخدم في الزراعات المحمية
Selva	صنف أمريكي ذو إنتاجية متوسطة، نمو قائم، قوي وكثيف. الثمار منتظمة الشكل ذات قطر متجانس، متماسكة، قليلة العصيرية، تتحمل التخزين. يصاب بشدة بالعنكبوت الأحمر ومرض اللفحة. يزرع في المناطق الجبلية ويبدأ بالإنتاج في منتصف شهر ايلول.
TOTAL	يزرع في لبنان بشكل واسع. النمو الخضرى قوي، المحصول كبير. الثمار كبيرة الحجم، لامعة، صلبة. إنتاج متأخر. حل مكانه الكاماروزا Camarosa
	المحصول جيد. النموالخضري متوسط ، الثمرة كبيرة لامعة، الصلابة قليلة مما يعرضها للتلف السريع عند ارتفاع الحرارة. يناسب الذوق المحلي من حيث ارتفاع نسبة السكر في الثمار وقلة الحموضة والرائحة القوية.
	المحصول عالي، النموالخضري قوي. الثمار كبيرة الحجم، صلبة، كروية الشكل، شديدة الحلاوة. تظل قمة الثمرة خضراء خصوصاً عند درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء .
ا انتنف	صنف شتوي من جامعة كاليفورنيا يشبه الكاماروزا لكن بإنتاجية اكثر ومقاوم للفحة. يستهلك
	طازج وفي الصناعة الغذائية.
	أدخل مؤخرا الى لبنان ليحل مكان الكاماروزا نظرا لسعره الارخص. صنف امريكي مبكر، تزرع الشتول في الخريف وتعطي إنتاجا حتى اخر الربيع. الشتول نشيطة وتعطي اكثار خضري كبير (Runners). طعم الثمار لذيذ، تحتوي على نسبة عالية من السكر، يتحمل الصقيع.
á	الاكثر انتشارا في لبنان. من أحسن الأصناف التي أدخلت حديثاً من كاليفورنيا. النمو الخضري قوي، المحصول كبير. الثمار منتظمة الشكل، لامعة، عالية السكريات، صلبة. يتحمل التداول والتخزين. إنتاج متأخر.

4- زراعة الفريز

تتم زراعة الفريز بعدة طرق منها:

- زراعة الفريز في الحقول المكشوفة
- زراعة الفريز المحمية (داخل البيوت البلاستيكية، ضمن أنفاق)
 - زراعة الفريز في بيئات مُعقمة (خارج التربة)



تتم الزراعة في الربيع على أثلام مرتفعة متعددة الخطوط، مكشوفة أو مغطاة بالمالش الأسود (صورة رقم 1) أو القش (قش القمح أوالشوفان على أن يكون نظيف ويحتوى على الحد الأدنى من البذور). تطبق هذه التقنية على مساحات شاسعة كزراعة موسمية أو مستدامة.

تُعتمد مسافات الزرع الواسعة بين النبات والخطوط في الزراعة المستدامة وذلك لتجديد النبتة الأم بإفساح المجال للرؤود بالتمدد في أتجاهات مختلفة.

يمكن إستعمال أصناف طراز الحمل الدائم للحصول على إنتاجين خلال العام (ربيعي وخريفي).



صورة رقم 1

⇒ زراعة الفريز داخل البيوت البلاستيكية (Green House) والأنفاق الصغيرة (Minitunnels).

يُنصح بإعتماد البيوت البلاستيكية في المناطق ذات الشتاء القارص وذلك لقدرتها على الإحتفاظ بالحرارة مقارنةً بالأنفاق الصغيرة .أما في المناطق ذات الشتاء المعتدل فإن الأنفاق الصغيرة تكون أفضل لجهة كسر طور سكون النبات. تعتبرالبيوت البلاستيكية أكثر تهوئة واقل رطوبة من الأنفاق الصغيرة.

يجب أن تكون الأبعاد في الأنفاق الصغيرة بحدود 60-70 سم اعتباراً من ظهر الثلم والعرض 80-100 سم حسب المسافة بين الخطوط الزراعية. تستخدم قضبان حديد سماكة 5٠5 ملم والمسافة بين الأقواس (2-3،5) م حسب مكان الحقل بالنسبة للهواء. يوصل بين الأقواس بخيط وتتم التهوية برفع الأغطية حسب الظروف الجوية. يجب أن تكون الأبعاد كافية بحيث تسمح لنبات الفريز بالنمو والتطور دون أن تلمس الأوراق غطاء البلاستبك.

يمكن ان تتم زراعة الفريز في أنفاق كبيرة بأبعاد مختلفة بعرض 6-10 م وطول 50 م.

تُعتمد هذه الزراعة في فترة الخريف داخل البيوت المحمية والأنفاق الصغيرة للنبكير في الإنتاج وبالتالي للحصول على أسعار تتافسية.

تعتمد في هذه الزراعة مجموعة أصناف طراز الحمل الربيعي.

تُعتمد مسافات الزرع الضيقة (7500 - 8500 شتلة في الدونم) وذلك للحصول على إنتاج مرتفع.

يؤدى إستعمال البيوت المحمية والأنفاق الصغيرة إلى:

- التبكير في الدخول في طور الإثمار واطالة فترة القطاف.
 - زيادة عدد الثمار.
 - ثمار ذات أحجام كبيرة.
 - حماية الأزهار من الصقيع في الربيع أو الخريف
- حماية الإنتاج من الظروف المناخية غير المناسبة (هواء، رياح، ثلوج، برد).

يرتبط نجاح هذه التقنية بعدة عوامل منها:

- اختيار نوعية البلاستيك
- إستخدام طريقة الري بالتتقيط
- ضبط عملية التهوية والتلقيح.

خراعة الفريز في بيئات معقمة

تُعتبر هذه التقنية الزراعية من أهم التقنيات المؤدية إلى التخلي عن التعقيم الكيميائي للتربة كإستعمال الميتيل برومايد وغيره من المعقمات الملوثة للبيئة.

تتقسم هذه التقنية إلى زراعة أفقية ورأسية.

تُتفذ الزراعة الأفقية بزراعة الشتول في أكياس نايلون متعددة الأحجام موضوعة على عازل بينها وبين التربة أو في أحواض طويلة معلقة افقياً في وسط البيت البلاستيكي على أرتفاع (1،2 متر). تُملأ هذه الأحواض



صورة رقم 2

بخلطات خاصة لا ترابية معقمة (كومبست - بيتموس - برليت). تتم زراعة الشتول داخل هذه الأحواض في فتحات جانبية بقطر 5 سم.

• أما بالنسبة للزراعة الرأسية فتتم بوضع أنابيب بلاستيكية بقطر 12- 20 سم و بطول 1- 1،5 متر مثقوبة بفتحات بشكل دائري ومملوءة بخلطات معقمة مؤلفة من الكومبست والبتموس والبرليت (صورة رقم 2). تسمح الزراعة الرأسية بزيادة إستغلال وحدة المساحة في البيت البلاستيكي وبالتالي الحصول على إنتاج وافر. إن الرقم الهيدروجيني لهذه الخلطات المُعتمدة في هذه الزراعة يجب أن لا يتخطى 6،5. إحدى سلبيات الزراعة الرأسية ضعف نمو النباتات المتموضعة في وسط وأسفل الأنبوب وذلك بسبب عدم تعرضها لأشعة الشمس.

إختيار الموقع والعمليات الزراعية قبل زراعة الفريز

إن إختيار الموقع المناسب وتنفيذ العمليات الزراعية من تحضير للتربة وإقامة الخطوط وزراعة الشتول مع تقديم الخدمات الضرورية بمواعيدها المناسبة تسمح بنمو النباتات وتطورها والحصول على مردود مثالي من الثمار.

طبيعة الموقع

يجب التقيد بالشروط التالية عند إختيار الموقع لزراعة الفريز:

- إختيار موقعا غير مظللا بالأبنية والأشجار، معرضا لأشعة الشمس المباشرة وخاصة في ساعات الصباح الأولى لتخفيف خطر
 الإصابة بالأمراض الفطرية وذلك من خلال تبخر الندى المُتشكل على النبات.
 - يحد التظليل الدائم والشديد من قدرة النبات على الإثمار، أما التظليل الجزئي والقصير فيؤثر إيجاباً على نمو وتطور النبات.
 - إختيار موقعا ذات إنحدارات طفيفة، بعيدا عن المنخفضات التي تتعرض لتجمع الهواء البارد وللغمر بالماء.

الدورة الزراعية

إن عدم وجود أمراض وآفات مشتركة بين الفريز والنباتات الأخرى وكذلك عدم المنافسة بينها على المواد الغذائية في التربة هما من الشروط الأساسية عند تصميم الدورة الزراعية.

ينصح إدخال زراعة الفريز في دورة زراعية طويلة الأمد، على أن لا يزرع قبل مضي ثلاث أو أربع سنوات بعد المحاصيل التي تصاب بالذبول (الفرتيسيليوم) والديدان الثعبانية مثل نباتات العائلة الباذنجانية (بطاطا، بندورة، باذنجان، فليفلة) وكذلك الملفوف والجزر. وقد أعطت زراعته بعد المحاصيل التي أضيفت لها معدلات سمادية عالية نتائج ممتازة. ومن المحاصيل السابقة الملائمة للفريز نذكر النباتات البقولية والخس والمسانخ والبصل والثوم.

يمكن إدخال الخس وبعض محاصيل العائلة اللفتية والبقولية والسبانخ والبصل والثوم في الدورة الزراعية كمحاصيل أساسية موازية للفريز، أما الشعير والقمح فيمكن إدخالهما في الدورة الزراعية كمحاصيل علفية حيث إن زراعة الشعير هي منافس قوي للأعشاب الضارة. تشير بعض الدراسات إلى إن تعاقب بروكولي Brocoli - بروكولي - فريز يخفف من خطر الإصابة بمرض الفرتيسيليوم.

تحضير التربة

الحراثة والتسميد

تهيئة التربة المفككة حتى عمق لا يقل عن 40 سم.

تحرث التربة في الربيع الى عمق 30-40 سم ثم تعاد حراثتها خلال الفترة ما بين تموز وآب الى عمق 25-30 سم ومن ثم تتعم ونقام الأثلام. تتثر الأسمدة مع إجراء الفلاحات الضرورية قبل شهر على الأقل من زراعة الفريز.

يمكن إجراء التسميد الخضري بزراعة بعض المحاصيل (اللوبياء والسرغوم) وزعقها قبل مرحلة النضوج قبل عدة أشهر من زراعة الفريز. أما بالنسبة لإضافة الأسمدة العضوية فيمكن أن تترافق مع عملية التعقيم بالطاقة الشمسية أو التعقيم البيولوجي.

قبل البدء بتحضير التربة يجب إجراء فحص لعينة التربة لجهة المحتوى الكيميائي والتكوين الفيزيائي.

🗢 فحص التربة

1- فحص التربة لجهة المكونات الكيميائية والفيزيائية


تُؤخذ العينة قبل الزراعة والتسميد أو مباشرة بعد القطاف.

تُؤخذ العينة في نفس التوقيت من كل عام لمعرفة تأثير الأعمال الحقلية الزراعية والتسميد على الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة.


تؤخذ عدد من العينات من حفر بعمق 30-60-90 سم وقطر 50 سم من عدة أماكن من الحقل بشكل عشوائي أو متعرج أو متصالب أو متقاطع (شكل رقم 5). تُخلط عينات كل عمق في عينة واحدة (حوالي 500 غرام أو 1 كلغ) وذلك حسب تجانس الموقع. تُوضع العينات في كيس نايلون نظيف ويشار عليه كل المعلومات من إسم الموقع، تاريخ العينة، عمق التربة. بالنسبة للنيترات المغسول خلال طبقات التربة في الأراضي المروية وعند دراسة سمية عنصر البور Bore، تؤخذ العينة حتى عمق 60 – 100 سم ويجب ان تحفظ في مكان بارد (درجة حرارة 4°م) وترسل مباشرة الى المختبر.

يتضمن تحليل عينة التربة الرقم الهيدروجيني (pH)، الموصلية الكهربائية (Electrical conductivity)، المادة العضوية (matter)، نيترات الآزوت، الفوسفور، البوتاسيوم، الحديد، المغنيزيوم وغيرها من العناصر وكذلك التركيب الفيزيائي للتربة.


لمعرفة المحتوى الدقيق للنيترات يُفضل أخذ العينة قبل الزراعة بفترة قصيرة. يُحدد محتوى التربة من النيترات سنوياً أما بالنسبة لجهة تحديد محتوى الفوسفور والبوتاسيوم فيمكن فحص عينة التربة مرة كل 3 - 4 سنوات.



نموذج قطري متقاطع في حقل متجانس



نموذج متعرج في حقل متجانس



نموذج متصالب في حقل متجانس

شكل رقم 5- نماذج لطريقة أخذ العينات

2- فحص التربة لجهة الأوبئة والآفات الزراعية

فحص الفرتيسيليوم في التربة

يتم أخذ عدة عينات ترابية (في أي وقت من السنة) من حفرة على عمق 15- 20 سم من عدة أماكن من الحقل وتجمع في عينة واحدة لترسل إلى المختبر مباشرةً.

فحص النيماتود في التربة

تؤخذ حوالي عشرين عينة ترابية (في الهكتار) من الحقل المتجانس بشكل عشوائي بعمق 15- 20 سم وتتجمع في عينة واحدة. يمكن أن تؤخذ العينة في أي وقت من السنة ولكن يُفضل أخذها في بداية الخريف أو أواخر أيلول.

① يجب تجنب وضع العينة تحت أشعة الشمس المباشرة أو تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة او منخفضة (درجة حرارة التجمد). كما يجب عند أخذ أية عينة التأكد من نظافة الأدوات المُستعملة وعدم قابليتها للصدأ.

تخطيط الأرض (مصدر 16)


إقامة خطوط الزراعة (أثلام الزراعة)

تأخذ زراعة الفريز على خطوط (مصاطب) أو أثلام ذات مساحات مختلفة أهمية خاصة في الزراعة المكثفة حيث تؤدي الى:

- رفع حرارة التربة في منطقة تجمع المجموع الجذري وبالتالي إلى التبكير في الدخول في الإنتاج
- تحسين ظروف التربة (التهوئة الجيدة ، تسريب المياه الفائضة)، تفادي تجمع مياه الأمطار حول النباتات وتجنب حدوث اختناق الجذور وبالتالي الحد من الإصابات الفطرية.
 - تهوية النباتات والحد من الإصابة بالعفن والسماح بحدوث تلقيح جيد وبالتالي الحصول على ثمار جيدة والحد من تشوه الثمار
 - سهولة القيام بالأعمال التقنية من عناية وقطاف وغيرها

أشكال الأثلام

- في الزراعات الحقلية المكشوفة أو ضمن الأنفاق الصغيرة وبإستخدام الري بالتنقيط أو الرش الرذاذي إذا كانت التربة ذات قدرة مناسبة على الاحتفاظ بالماء، تشكل أثلام بعرض 70-80 سم وارتفاع 20-25 سم (شكل رقم 6).
- شمل (شكل عنصن الأنفاق الكبيرة والري بالتتقيط، نزاد الكثافة النباتية وتقام الأثلام بعرض 60-60 سم وارتفاع 60-35 سم (شكل رقم 7)



شكل رقم 6- نظم تشكيل الأثلام في الزراعة المحمية والمكشوفة للفريز

تطبق تشكيل الأثلام بعرض أكثر من متر واحد فقط في حالة الزراعة المكشوفة على 3-4 صفوف (النظام الأمريكي)0

أما نظام الزراعة على خط واحد بعرض 40 سم وبمسافة المتر الواحد بين الخطوط فهو يناسب الزراعة المكشوفة أو الزراعة ضمن أنفاق في تربة رملية.

عند إستعمال الري بالتتقيط في الأتربة الرملية، يتم تتقيص حجم الثلم لجهة الإرتفاع والعرض.

تعتمد مساحة الأتلام (المصاطب) على كثافة الزرع وطريقة الزراعة المتبعة (بيوت محمية - أنفاق - زراعة مكشوفة).

تعقيم التربة

إن الإستخدام المتكرر للأرض خاصة في الزراعات المحمية، يسبب تكاثر الأمراض، الحشرات، الأعشاب الضارة والديدان ثعبانية، مما يؤدي الى خسارة في الإنتاج. لذلك يجب فحص التربة قبل الزرع وتعقيمها وفقا" للنتائج المخبرية. يمكن تعقيم التربة إما بالطاقة الشمسية وإما بالمبيدات الكيميائية.

1- تعقيم التربة بالطاقة الشمسية (2)

إن أفضل وقت للتعقيم هو أكثر اشهر السنة حرارة وتمتد من حزيران حتى آب. تتمّ العملية على الشكل التالي:

- ⇒ إزالة المخلفات الزراعية وحرقها
- 🗢 إضافة السماد العضوي الحيواني المخمر جيدا" وفرمه في الأرض
- تطويس الأرض بالماء (ري يومي لمدة 3 4 ساعات للحصول على رطوبة 85– 95 %)، اذ تساعد المياه على نقل حرارة الشمس الى التربة
 - تمدید غطاء بولی أتیلان شفاف وبسماکة 25 − 40 ، واحکامه جیدا
 حیدا
 انتیال نامیان نا
 - ⇒ ابقاء الغطاء لمدة 40 60 يوم ، تتعدى خلالها الحرارة 40 درجة مئوية على
 عمق 20 40 سم من التربة
 - 🗢 إعادة ترطيب التربة اذا دعت الحاجة خلال فترة التعقيم
 - - 🗢 اعادة شبكة الري
 - 🗢 الزرع مباشر .

صورة رقم 3

Photo by Abdel Kader Hajj

ن يمكن تطبيق تقنية التعقيم بالطاقة الشمسية على الإثلام مباشرة (صورة رقم 3)

2- تعقيم الأرض بمبيدات كيميائية (2)

تستخدم طريقة تعقيم التربة بعد الإنتهاء من كل موسم في الزراعة المحمية وقبل الزرع في الزراعة الخارجية. تتمّ العملية على الشكل التالي:

- ⇒ إزالة المخلفات الزراعية وحرقها
- 🗢 اضافة السماد العضوي الحيواني المخمر جيدا" وفرمه في الأرض
 - حى الأرض 5 − 7 ايام قبل التعقيم
- وضع غطاء بلاستیك شفاف وبسماكة 80 میكرون (μ) واحكامه جیدا" لتجنب التبخر
- يجب أن تتزاوح حرارة التربة عند التعقيم بين 15 20 درجة مئوية على عمق 15 سم
- → تعقيم التربة على عمق 15 30 سم بواسطة نظام الري بالتنقيط أو جهاز الحقن الخاص
 - → الري بعد التعقيم لابقاء التربة رطبة (60 70 %) خلال 8 10 ايام
 - - ⇒ ازالة الغطاء وشبكة الري
 - تهوئة التربة لمدة اسبوع
 - 🗢 اعادة شبكة الري وثم الزرع

يبين الجدول التالى المبيدات الكيميائية المستخدمة لتعقيم الأرض

	نوع المرض	إسم المادة الفاعلة للمبيد
10 كلغ /هكتار	الدودة البيضاء	دیازینون Diazinon
700 كلغ/هكتار	جميع أنواع الفطريات والنيماتود	دازومات Dazomet
465،2 غ /هکتار	عفن التاج	مافموكسام Mefenoxam
170 ليتر / هكتار	جميع أنواع النيماتود	1-3, Dichloropropene دیکلورو بروبان
1200 ليتر / هكتار	جميع أنواع النيماتود	صوديوم الميتام Metam sodium

- ينصح بإعتماد التعقيم الشمسي في لبنان نظرا" للظروف المناخية المناسبة. وتبقى الإستعانة بالمبيدات الكيميائية
 كوسيلة مكملة لها عند الإصابة القوية
 - ① يجب أن يكون مبيد التعقيم مصرحا" بإستخدامه من قبل وزارة الزراعة ووفق شروط الإستخدام التي ينصح بها من قبل الجهات المختصة واتباع كافة التعليمات الموجودة على ملصق المبيد
 - 🛇 يمنع إستخدام مادة المتيل البرومايد في التعقيم
 - ⊗ تجنب التعقيم الكيميائي عند درجات الحرارة المنخفضة (10 درجات مئوية)
 - عند التعقيم الكيميائي، يجب احترام فترة الأمان قبل الزراع (2 4 اسابيع) وهي تختلف حسب المبيد
 - 🛈 ينصح بعدم حراثة التربة بعد رفع التغطية وذلك لتجنب إعادة إصابة التربة بالآفات والأمراض.

2) (Steam pasteurization) البسترة بواسطة البخار –3

تُستعمل هذه الطريقة للقضاء على أمراض وآفات التربة وكذلك على بذور الأعشاب الضارة وهي تتم من خلال رفع درجة حرارة التربة المُغطاة بنايلون خاص مقاوم للحرارة إلى 70 درجة مئوية عبر حقنها بالبخار الناتج عن غلي الماء داخل السخان. تتم هذه العملية في أشهر الصيف الحارة (حزيران تموز آب) .تعتبر هذه التقنية غير ضارة بيئياً وهي ذات فاعلية عالية في القضاء على الكثير من الآفات وأمراض التربة وبذور الأعشاب الضارة. إلا إن الحرارة المرتفعة المتولدة تؤدي كذلك إلى القضاء على الفطريات النافعة وتدمير بنية التربة، وهي أيضا مرتفعة الكلفة مما يُضعف إمكانية تطبيقها على مساحات كبيرة.

4- التعقيم البيولوجي⁽²⁾

التعقيم البيولوجي هو من التقنيات الحديثة المتبعة في الدول المتطورة كبديل عن التعقيم الكيميائي وخاصة الميثيل برومايد. أنواع التعقيم البيولوجي:

- البكتيريا: بواسطة البكتيريا النافعة باسيليوس (Bacillus subtillis) التي تتطفل على الفطريات وتحد من تكاثرها. تُعقَم بها البذور أوالشتول قبل الزرع بمقدار 400 1200 غرام للدونم.
- المكافحة البيولوجية: تُعالج هذه التقنية الكثير من مشكلات التربة الزراعية كالبكتيريا والفطريات المسببة للأمراض وكذلك النيماتود والأعشاب الضارة . وذلك عن طريق زراعة أصناف نباتات متخصصة كالفجل والعشب السوداني. تعمل هذه النباتات بعد طمرها في التربة على إفراز غاز (methyl isothiocyanate (MITC) وهو الغاز ذاته الذي يُنتَج عن مادة الدازوميت المُستعملة كبديل عن الميثيل برومايد في تعقيم التربة. تتمّ العملية على الشكل التالي:
- ⇒ إضافة مواد عضوية إلى التربة بمعدل طن واحد من الكومبوست للدونم في الزراعة العضوية وما يعادله من سماد بقري في الزراعة التقليدية ،
 - حراثة التربة لطمر المواد العضوية المضافة اليها ومن ثم ربص التربة بالماء،
 - بنور الفجل أو العشب السوداني بشكل متناسق على كامل المساحة بمعدل 3 كيلو للدونم ،
- ⇒ عند بلوغ إرتفاع النبات حوالي 30 − 40 سم للفجل و 150 سم للعشب السوداني يُعمد إلى فرمها وخلطها بالتربة على عمق 20 ح
 30 سم ومن ثم ري التربة جيداً،
 - ⇒ تغطية التربة بالنايلون الحراري بشكل محكم لمنع تسرب الغاز الناتج عن عملية التبخر لمدة 10- 15 يوم،
- تُعتبر هذه التقنية غير ضارة بيئياً وهي تؤدي إلى تحسين تكوين التربة من خلال السماد الخضري والعضوي المضاف إليها ،إلا إن
 فاعليتها ضعيفة في مكافحة بعض أمراض التربة.

- الفطريات النافعة: هي طفيليات من نوع تريكودارما Trichoderma تُستخدم لمكافحة أمراض التربة كالفوزايوم والفرتيسيليوم. تُستعمل هذه المواد عبر شبكة الري قبل الزرع أو خلال عملية النمو أو بعد عملية التعقيم بالطاقة الشمسية وذلك لزيادة فاعليتها في مكافحة فطر العفن المدمر (Phytophthora) في التربة.
 - الأنزيمات: تعمل هذه المواد المحتوية على الإنزيمات على تفكيك الغلاف الخارجي للنيماتود وبالتالي الى موتها.

→ مكافحة الأعشاب الضارة والأمراض القاطنة في التربة والنيماتود.

في حال عدم تعقيم التربة، يستخدم مزيج من المبيد العشبي المانع الإنبات أوكسيفلورفين Oxyfluorfen مع مبيد عشبي جهازي يقضي على الأعشاب الرفيعة والعريضة معا" مثل: غلايفوسات Glyphosate، وذلك قبل 30 يوم من زرع الشتول.

استعمال الغطاء البلاستيكي للتربة

ينصح عادة بوضع طبقة من ماد ة نظيفة جافة على سطح الأثلام والمصاطب للمحافظة على نظافة الثمار ولهذا الغرض يستخدم بعض المواد النباتية مثل التبن أو نشارة الخشب أو أوراق الصنوبر. يستخدم حالياً أغطية بلاستيكية (صورة رقم 4) وبشكل خاص بالزراعة الشتوية لما لها من آثار إيجابية على التخلص من الأعشاب، تشجيع نمو النبات، زيادة المحصول، الإسراع في نضج الثمار وتقليل أضرار العفن لعدم ملامستها للتربة مما يجعلها أكثر نظافة وبريقاً. كما وأنها تؤثر على عدد من العوامل الفيزيائية والكيميائية للتربة وبيولوجية وفيزيولوجية النبات. وتعتبر التأثيرات الإيجابية أكبر بكثير من التأثيرات السلبية.



صورة رقم 4

يبين الجدول التالي إيجابيات وسلبيات إستخدام الغطاء البلاستيكي في تغطية حقول الفريز

الغطاء البلاستيكي للتربة			
بيات	سلبيات		إيجابيات
نبات	تربة	نبات	تربة
- الحد من نمو الجذور	– يجب ان تكون درجة حرارة	- التبكير بالنضج وزيادة الإنتاج	– رفع حرارة التربة
- الحد من الحث على الإزهار	التربة أقل من25 °م		
- مهاجمة حشرات وأمراض التربة	- تطلب عناية خاصة لرطوبة	– تحسين فعالية الماء في النبات	- تنظيم رطوبة التربة
للنبات	التربة	- تحسين قطر الثمار	– التوفير بالماء
	– المحافظة على تواجد	- تحسين نسبة الجذور السطحية	- الحد من زيادة الماء على سطح التربة
	الحشرات والأمراض		– المحافظة على بنية وقوام التربة
		- زيادة فعالية التحليل الضوئي	- سهولة توزيع الماء والتبادل الغازي
		والنمو الخضري	
- تأثيرات سلبية على صلابة	– حدوث تحولات الآزوت		– المحافظة على السماد النتراتي
الثمار	حسب درجة الحرارة		- زیادة CO ₂ –
			- تخفيض نسبة السماد الآزوتي
- زيادة حدة خطر الصقيع على	- توفر تربة مستوية ومحضرة	- الحد من بعض الأمراض	- مقاومة الأعشاب
الأزهار	"اعيج	الفطرية	
		- الحصول على ثمار سليمة	
		– سهولة خدمة النبات	

الزرج

الكثافة النباتية

تلعب الكثافة النباتية (مسافات الزرع) دوراً مهما في كمية الإنتاج ونوعيته وهي تُحَدد على عوامل عديدة متوازنة للحصول على مردود مثالي، منها:

- تاریخ الزراعة
- نوعية الشتول المزروعة وقوة نمو الصنف
 - نوعية الثمار
 - الطرق الزراعية المُتبعة
- خصوبة التربة (تُعتمد مسافات زرع ضيقة في الأتربة القليلة الخصوبة وتزداد هذه المسافات في الأتربة الخصبة).

تكون كثافة زراعة الفريز إجمالا بحدود 5000 – 8500 شتلة في الدونم (3–6 نبتة/م 2).

تعتمد في الزراعة التقليدية للفريز مسافات زرع مكثفة (مسافة الزرع 20x20 سم وبكثافة 7500-8500 شتلة بالدونم) نظراً للتقنيات المُستعملة في مكافحة الأمراض والآفات الزراعية. أما في الزراعة العضوية فيُعتمد مسافات زرع متباعدة. تحتاج الأصناف القوية النمو إلى كثافة زرع الأصناف المتوسطة والضعيفة النمو.

تُعتمد مسافات الزرع بين الشتول والأثلام 25- 30 سم للأصناف المستوردة و 20- 25 سم للأصناف المُنتجة محلياً في الزراعة المكثفة داخل البيوت البلاستيكية والأنفاق الصغيرة.

يبين الجدول التالي الكثافة النباتية لزراعة الفريز حسب خصوبة التربة.

ط/ سم)	تاريخ الثراث		
عالية الخصوبة	تاريخ الزراعة		
(30) 4	(27) 4،5	(24) 5	5–15 آب
(27) 4,5	(24) 5	(20) 6	20–30 آب

شروط إختيار الشتول

من شروط إختيار الشتول:

- شتول مؤصلة خالية الأمراض الفيروسية والفطرية.
- شتول ذات مجموع جذري قوي بطول 10 15 سم .
 - الختيار الشتول ذات التيجان الكبيرة.

يوجد نوعان من الشتول المهيئة للزراعة:

- الشتول ذات الجذور العارية (تُربى هذه الشتول في المشتل مباشرة في التربة)
- لله الشتول (Plug plants) المنتجة في أكواب بلاستيكية في خلطات مؤلفة من نسب مختلفة من كومبست، ، بيتموس ، برليت ورمل.

تمتاز الشتول المُنتجة في أكواب بالستيكية عن الشتول ذات الجذور العارية:

- إمكانية التحكم بموعد زراعتها حيث يتم حفظها في مكان مشمس وترطب مرة واحدة يومياً.
- نسبة منخفضة لموت الشتول (1 -2 %) مقارنة بالشتول ذات الجذور العارية (15 -20 %) .
 - سهولة في عملية الزراعة.
 - التخفيف من تضرر الجذور خلال الزراعة.

موعد الزراعة

يزرع الفريز من بداية الربيع وحتى نهاية الخريف:

- زراعة ربيعية (نيسان أيار) في المناطق الجبلية، في الحقول المكشوفة من دون حماية بلاستيكية، على أثلام مُغطاة بالمالش
 الأسود أو القش أو من دونهما.
- زراعة خريفية (خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني) في المناطق الساحلية والجبلية المتوسطة الإرتفاع في البيوت البلاستيكية
 والأنفاق الصغيرة.

يتوقف توقيت زراعة الفريز على عوامل عديدة منها:

◄ الهدف التجاري

- كمية الثمار، يزرع الفريز مبكرا وبشتول مبردة
 - حجم ونوع الثمار ، يزرع الفريز في شهر آب

✓ الطرق الزراعية المُتبعة (زراعة حقلية مكشوفة أو زراعة محمية):

• تتم زراعة الشتول المبردة من بداية نيسان حتى شهر آب حسب منطقة الزراعة

◄ الظروف المناخية السائدة

• تتم زراعة الفريز خلال شهر أيار وحتى منتصف حزيران في المناطق الباردة نسبياً حيث يفضل إستخدام نباتات مبردة، أما في المناطق الأكثر دفئاً فتتم الزراعة اعتباراً من منتصف حزيران وحتى نهاية آب.

حجم الشتول

 يُفضل التبكير في زراعة الشتول الصغيرة الحجم (قطر منطقة العنق أقل من 1 سم) للسماح للمجموع الخضري بالنمو والتطور.

◄ نوعية الشتول المستخدمة

يبين الجدول التالى تاريخ زراعة الفريز حسب نوعية الشتول المستخدمة


تاريخ الزراعة	نوعية شتول الفريز
• أصناف متسلقة آذار – نيسان	
• أصناف ربيعية أيار – آب	شتول مبردة
 من بدایة آب وحتی بدایة أیلول 	شتول فتية في مرحلة النشاط
 من بدایة تشرین أول وحتی منتصف تشرین الثانی . 	شتول فتية في مرحلة السكون
 أصناف مبكرة: تشرين الثاني – منتصف كانون الأول 	115000
• أصناف الفصل : أيار - منتصف حزيران	شتول كبيرة في مرحلة النشاط

⇔ كيفية عملية زرع الشتول (شكل رقم 8)

يجب زراعة الشتول خلال 24-48 ساعة من قلعها من المشتل مع عدم قص الأوراق أو الجذور لكي لا يحدث تأخرا بالنمو.

توضع الشتول المبردة (الشتول ذات الجذور العارية) ، بعد إخراجها من غرف التبريد، بالماء النقي قبل يوم من توقيت الزراعة.

- تقليم الجذور المتضررة والطويلة حتى مستوى 10 15 سم وتزال الأجزاء المصابة من الجذور
 - إزالة الأوراق القديمة والأزهار والرئد.
 - غمس كامل الشتلة بمحلول فطري لمدة 2 -3 دقائق.
- يتم حفر الجور حسب المسافات المرغوبة وتوضع فيها الشتول بحيث تفرد الجذور بشكل مستقيم (الشتول العارية الجذور) ثم يردم التراب حتى عنق النبتة وتروى مباشرة.



شكل رقم 8- نبتة الفريز المزروعة بالوضعية الصحيحة

- أ يجب توسيع الحفرة التي سوف توضع فيها الشتلة وذلك لتأمين نمو افضل للجذور.
- أ يجب عدم وضع الشتلة بحيث يكون التاج مغطى كليا بالتربة أو مرتفع كثيرًا عن سطح التربة.
- 🛈 يجب تجنب الزراعة في يوم مشمس ذات رياح جافة، ويفضل الزراعة في الأيام الباردة الكثيرة الغيوم.

العناية بالشتول بعد الزراعة (الزراعة المحمية في البيوت البلاستيكية والأنفاق الصغيرة).

- 🚜 يجب المحافظة على رطوبة التربة بعد الزراعة بشكل يومي ولمدة أسبوع لتمكين الشتول من تكوين مجموع جذري قوي.
 - لله يتم تفريد الأزهار المُتشكلة خلال المرحلة الأولى النمو لتحفيذ نمو قوى للمجموع الجذري والخضري.
- پنم تهوئة البيت البلاستيكي وكشف نايلون الأنفاق الصغيرة خلال ساعات النهار لزيادة عملية التلقيح والتقليل من خطر الإصابة بالأمراض الفطرية. يتم كشف الأنفاق بشكل جزئي من جهة واحدة في الأيام ذات الجو الحيافي. يتم كشف الأنفاق بشكل جزئي من جهة واحدة في الأيام ذات الجو الغائم مع إحتمال هطول الأمطار.
 - لى يتم إزالة الأوراق القديمة الجافة والأوراق المُصابة بالأمراض والآفات الزراعية خلال مرحلة النمو (شباط- آذار نيسان أيار).
 - تتم المراقبة المنتظمة للنبات لجهة الافات والأمراض الزراعية.

5- المعاملات الزراعية عند ويعد زراعة الفريز

🗢 رى نبات الفريز

يحتاج الفريز إلى كميات كبيرة من المياه وهي حساسة جدا لجفاف التربة ولفائض الرطوبة، يفضل أن يكون الري خفيفاً وعلى فترات متقاربة وذلك لإستمرار نموه والنمو السطحي للمجموع الجذري مما يستدعي توفر رطوبة كافية في هذه الطبقة من التربة بشكل دائم ولكي لا تصل الرطوبة إلى قمة الخطوط وتتلف الثمار. يبلغ العمق الأمثل للجذور حوالي 30—46 سم حيث يتواجد حوالي 80% من الجذور الماصة، ويبلغ قيمة توتر رطوبة التربة الأعلى والموصى به للفريز 20 (للظروف الرطبة الباردة) –30 سنتيبار (للظروف الجافة الحارة) حيث يجب ري زراعة الفريز (مصدر 25).

يجري الري أثناء موسم القطاف بعد جمع الثمار ويجب أن يكون ماء الري خال من الأملاح الضارة.

تحديد كمية مياه الري وفترة الري

ترتبط كميات مياه الري بحاجة النبات للماء وصفات التربة المائية وهي تُحدد على أساس التبخر التعرقي (Evapotranspiration) وذلك بتطبيق المعادلة التالية :

ETc=E0* Kp*Kc*Kr*Area

0.8 معامل الحوض \mathbf{Kp}

Kc = معامل المحاصيل وهو 0.4 في بداية مرحلة النمو، 0.85 في منتصف مرحلة النمو، 0.75 في نهاية مرحلة النمو

Kr = عامل النقص أو التخفيض في حالة إستعمال تقنية الري بالتتقيط 0.8

(ملم) عميات التبخر اليومية من حوض الكولورادو E0

Area = المساحة المزروعة الفعلية

مثال عن تحديد كمية مياه الري لدونم واحد من الفريز في مرحلة بداية النمو:

يساوى عامل النبات 0.4 = Kc

كمية الماء المتبخر من حوض التبخر كولورادو خلال خمسة أيام من تاريخ أخر رية 15 ملم.

المساحة الفعلية المزروعة بالدونم هي 1000 متر مربع X 30/ 00 = 100 متر مربع. (30 -400 مساحة خالية من الزرع بين الأثلام) كمية الماء اللازمة لري دونم واحد من الفريز = $200 \times 0.4 \times 0.4 \times 0.4 \times 0.4 \times 0.4$ ليتر .

تحديد توقيت الري

بعد تحديد كمية المياه اللازمة، يجب تحديد توقيت الري وذلك من خلال عدة طرق منها:

- قياس رطوبة التربة بجهاز (*Tensiometer)،
- يدوياً من خلال أخذ كمية من التربة براحة اليد وتدويرها على شكل كرة، إذا تفتت كرة التراب مباشرة بعد فتح راحة اليد فإن التربة بحاجة إلى الري.



صورة رقم 5 - ظاهرة الدامع

مراقبة وجود قطرات ماء على حواف الورقة عند الصباح الباكر الذي يدل إلى عدم حاجة النبات للري. تسمى هذه الظاهرة بالدامع Guttation (صورة رقم 5). تحصل هذه العملية في فترات الليل حيث تتوقف عملية النتح (Transpiration) وفي حالة توفر الرطوبة في التربة ينفذ الماء إلى الجذور من خلال الفرق الناتج بين تركيز محلول التربة وتركيز محلول الخلايا مما يؤدي إلى إيجاد ضغط خفيف داخل الجذور الذي يسمح بصعود الماء الى فتحات خاصة متواجدة على حواف الورقة. يجب التمييز بين هذه الظاهرة وقطرات الندى المتكونة على سطح الورقة خلال ساعات الصباح.

*Tensiometer: عبارة عن جهاز يعمل كالجذور. يتكون من إنبوب مليء بالماء، قاعدته Bougie poreuse تدفن في التربة على عمق محدد وفي أعلاه يوجد مقياس الضغط Manomètre حيث تتم القراءة من صفر الى 90 سنتيار.

يساعد هذا الجهاز على ترشيد استهلاك الماء من النبات حيث يعطي قيمة تقريبية عن اِتاحة الماء في التربة اِذا انِحدرت قيمة الضغط فذلك يعني أن التربة ما زالت رطبة، أما إذا ارتفعت فذلك يعني أن التربة قد جفت.

بعض النصائح لري الفريز

- 🗸 تجنب القطاف بعد الري مباشرة.
- لل المرحلة الحرجة من نمو النبات في بداية الزرع عند تكون الجذور وخاصة الجذور الشعرية في طور النمو.
- 💝 يجب تحليل المياه والتأكد من عدم تلوثها وخلوها من التركيزات العالية للأملاح الضارة في حالة إستخدام المياه الأرتوازية أومصادر أخرى قريبة من مياه الصرف الصحى وغيرها من الملوثات.
- لله يجب التأكد من ان شبكة الري توزع الماء في كميات متجانسة على جميع انحاء الامكنة المزروعة خاصة عند استعمال الشبكة في التسميد والمكافحة الكيميائية.

🗢 تسميد نبات الفرين

من الصعب جداً تحديد الاحتياجات الدقيقة لنبات الفريز من العناصر الغذائية لأن الأعمال والتجارب بهذا المجال مازالت محدودة وأحياناً نتائجها متعاكسة، لكن عند تقدير المعادلة السمادية يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

- لا تشغل الجذور السطحية لنبات الفريز مساحة كبيرة من التربة، إذ يتركز 90% منها في طبقة 15 سنتيمتراً الأولى من التربة.
 - لله على الممرات (المساحة غير المزروعة) من حقل الفريز حوالي 30−50%.
 - 🖑 إن إستخدام رقائق البلاستيك لتغطية أثلام الزراعة يؤدي إلى رفع درجة حرارة التربة مما يؤثر سلباً على امتصاص الآزوت.
 - لمادة العضوية
 - تجود زراعة الفريز في الأراضي المسمدة عضوياً لتأثيره الإيجابي على:
 - تحسین خواص التربة وقوامها وبنائها وحسن تهویتها.
 - تحسين خواص المعقد طين دبال على زيادة سعة التبادل.
 - تحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء
 - تحسین خواص التربة البیولوجیة
 - تحسین صفات الثمار واکسابها لوناً جذاباً.

يفضل إضافة 5-6 3 من المادة العضوية في الدونم قبل الزراعة وكل ثلاث سنوات.

يبين الجدول التالي بعض المكونات الكيميائية لبعض أنواع الأسمدة العضوية

مادة عضوية (%)	بوتاسيوم (%)	فوسفور (%)	آزوت (%)	المواد العضوية
30	0.5	0.2	0.7	سماد بقر
60	0.4	0.15	0.7	سماد حصان
30	0.7	0.3	1.0	سماد خنزير
60	2.3	0.5	2.0	سماد ماعز
50	1.6	0.6	1.6	سماد دجاج
80	1.05	0.1	0.6	قش القمح

العناصر المعدنية

يبلغ التوازن السمادي للفريز كالتالى:

MgO $0.2 - K_2O1.5 - P_2O_5 0.5 - N 1$

الآزوت

هو أحد العناصر الأساسية لتسميد الفريز والضرورية لنمو النبات وتطوره والحصول على ثمار ذات نوعية جيدة.

إستهلاك النبات لعنصر الآزوت

يستهلك النبات عنصر الآزوت من بداية النمو وحتى موعد الإزهار في ثلاث فترات رئيسية وهي :

- عند بدء النمو في أوائل الصيف لتكوين مجموع خضري كبير.
 - في الخريف لتكوين المدخرات في الجذور والمدادات.
 - في الربيع عند بدء النمو وحتى فترة الإزهار.

شكل الآزوت المضاف للتربة

يختلف إمتصاص النبات لعنصر الآزوت على شكل نترات أو أمونيوم حسب الظروف البيئية:

- إذا كانت درجة حموضة التربة أو اليدس pH حامضي، يتم التسميد الآزوتي بالشكل النتراتي.
 - في حال ارتفاع درجة الحرارة في التربة (أكبر من 27 م)، يفضل إضافة الشكل النتراتي.
- يفضل إستخدام الشكل الأمونياكي في حال انخفاض حرارة التربة إلى 10°م، وتضاف الكمية مضاعفة عندما تكون درجة حرارة التربة 12-2°م ويمكن أيضا عندها إضافة الآزوت مناصفة بين النيتراتي والأمونياكي.

يمكن إستعمال 25- 50% من الآزوت بشكل نيترات في الاتربة الباردة، أما في الأتربة الدافئة فيمكن إضافة آزوت الأمونياك بنسبة 75% من الكمية الكلية الضرورية خلال الموسم.

الفوسفور

يعتبر الفوسفور ضروري في المرحلة الأولى من النمو عند تكون المجموع الجذري للنبات. يساهم الفوسفور في تطور نمو الأوراق ونضج الثمار حيث يتخزن في البذور خلال عملية الإثمار.

يمتص النبات الفوسفور بشكل خاص خلال نمو النبات في الصيف (بعد الزراعة وبعد الأزهار)، وعند بدء النمو الخضري في الربيع تتخفض نسبة امتصاصه بوجود الكلس.

البوتاسيوم

يلعب البوتاسيوم دوراً مهما في تشكيل السكريات، لذلك يعتبر العامل الأساسي في تحديد نوعية الثمار (النكهة) إذ أن الكميات الإضافية تزيد من نسبة الحموضة والسكر في الثمار. ينشط إمتصاص البوتاسيوم من قبل النبات خلال الإزهار وتكوّن الثمار.

كميات الأسمدة ومواعيد إضافتها لزراعة الفريز المحمية

لإنجاح زراعة الفريز، يجب توفير احتياجاته الغذائية مباشرة فور بدء نموه وبكميات كافية.

تختلف الكميات الواجب إضافتها حسب الصنف ومحتوى التربة من العناصر الغذائية.

تُحدد كمية السماد (العناصر الأساسية آزوت – فوسفور – بوتاسيوم) على أساس الإنتاج ومتوسط تركيز العنصر الغذائي في أنسجة النبات لتغطية خسارة هذه العناصر من التربة. وعلى هذا فإن إمتصاص العنصر الغذائي من قبل النبات هو الكمية الدنيا الضرورية التي يجب إعادتها للتربة مع الإخذ بعين الإعتبار نتح العنصر خلال طبقات التربة ومدى فاعلية إمتصاص جذور النبات لهذا العنصر من السماد.

يوصى بإضافة المعدلات التالية للدونم الواحد:

قبل الزراعة:

- 5 −6 طن سماد عضوي
- 10 وحدات آزوت (N يوريا)
- 10-5 وحدات فوسفور (P₂O₅)
- 20 25وحدة بوتاس (K₂O)
 - 5-3 وحدة مغنزيوم (MgO)

أو يمكن أن

تبلغ كميات عناصر التغذية الأساسية الضرورية لتسميد مساحة دونم من الفريز حوالي 2 1 -3 وحدة من الأزوت (N)، 2 -3 وحدات من الفوسفور (P_2O_5) و 2 -2 وحدة من البوتاسيوم (K_2O_5).

يضاف حوالي 20–30% من كمية الآزوت الأجمالية قبل الزراعة مباشرةً، وتُضاف الكمية المتبقية عبر شبكة الري خلال مرحلة النمو .

يُضاف 20-30% من كمية البوتاسيوم الأجمالية قبل الزراعة عند تعقيم التربة، و تُضاف الكمية المتبقية عبر شبكة الري خلال مرحلة النمو.

تُضاف كمية الفوسفور الأجمالية كليا قبل الزراعة عند تعقيم التربة.

التسميد أو الرسمدة (التسميد عبر شبكة الري)

يكتسب التسميد أهمية قصوى في الزراعة المكثفة لجهة الحصول على إنتاج عالى الجودة وإعادة للتربة ما خسرته من عناصر التغذية خلال فترة نمو النبات والتقليل من مخاطر تلوث التربة والنبات. وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على حسن إستعمال الأسمدة المبني على معطيات مكونات التربة وخصائص نمو النبات.

عند وضع برنامج التسميد المرتكز على نتائج فحص التربة، يمكن إضافة 20 -30 % من الآزوت والبوتاسيوم من الكمية المقررة الضرورية لتسميد الفريز قبل الزراعة، وما تبقى من الكمية يمكن إضافتها عبر شبكة الري خلال مرحلة النمو وذلك لتجنب نتحها داخل التربة (نتح الآزوت في أغلب الأتربة - البوتاسيوم في الأتربة الرملية). أما بالنسبة للفوسفور، فيجب إضافته للتربة قبل الزراعة وذلك لخمول الفوسفور في الأتربة القلوية وكذلك لأن مصادر الفوسفور الذائب أغلى من الفوسفور المحبحب.

يمكن إضافة أغلب العناصر الكيميائية (خاصة الآزوت والبوتاسيوم) عبر شبكة الري من خلال الأسمدة الذوابة في الماء في مرحلة نمو النبات. يُنصح باستعمال الأسمدة المركبة التالية عبر شبكة الري :

لا يُنصح بإضافة الأسمدة الفوسفورية عبر شبكة الري إلا إذا كان الرقم الهيدروجيني للماء ما بين 4 -5. أما إذا كان الرقم الهيدروجيني 7 وما فوق فإنه يجب إضافة حمض الفوسفوريك أوالكبريت عبر الشبكة بحيث يتم سكب الحامض على الماء وليس العكس. لا يُحبذ خلط السماد الفوسفوري مع غيره من الأسمدة عبر شبكة الري.

أما بالنسبة للعناصر الصغرى فيمكن إضافتها عبر شبكة الري بشكل ذرات الشيلات.

مثال عن جدولة التسميد عبر شبكة الري

إن معرفة دينامكية إمتصاص النبات لعناصر التغنية الأساسية خلال مراحل النمو المختلفة تلعب دوراً مهماً في تحديد جدولة التسميد.

يبين الجدول التالي جدولة التسميد عبر شبكة الري خلال مراحل نمو النبات على أساس 56 كلغ آزوت و 53 كلغ بوتاسيوم في الهكتار – (تاريخ الزراعة 15 تشرين ثاني) – ببدأ التسميد بعد 2 - 3 أسابيع من الزراعة.

بوتاسيوم $(\mathbf{K}_2\mathbf{O}\)$ غرام $/$ هكتار $/$ يوم	آزوت (N)غرام/هکتار/یوم	الحالة المورفولوجية للنبتة	الشهر
100	100	نمو خضري	10- 31 كانون أول
150	200	بداية الإثمار	كانون ثاني
350	350	مرحلة الإثمار	شباط
350	350	مرحلة الإثمار	آذار
350	350	مرحلة الإثمار	نیسان
350	350	مرحلة الإثمار	أيار
200	200	مرحلة الإثمار	15 يوم من حزيران
53 كلغ/هكتار	56 كلغ/هكتار		المجموع

التسميد عبر شبكة الري مرة أو مرتين في الأسبوع وذلك حسب مواعيد الري.

أينصح بإيقاف التسميد قبل 20 يوماً من نهاية القطاف

يبين الجدول التالي كمية الفوسفور والبوتاسيوم (كلغ/دونم) المضافة الى زراعة الفريز بحسب محتوى التربة منهما

مثال عن كمية السماد المتداول (نيترات الأمونيوم	كمية الآزوت N المضافة (كلغ/دونم)	كمية نيترات-الآزوت NO ₃ -N في التربة
21%) المعادلة للوحدات (كلغ/دونم)	(10-1/2-)	(جزء من المليون)
70	15	(برم من من 15 اقل من 15
70	15	30-15
48	10	
24	5	60-30
		100-60
24	5	أكثر من 100
مثال عن كمية السماد المتداول (سوير فوسفات	كمية أوكسيد الفوسفور ${ m P}_2{ m O}_5$ المضافة	كمية الفوسفور أولسن في التربة
46%) المعادلة للوحدات (كلغ/دونم) 33	(کلغ/دونم) 15	(جزء من المليون)
33	15	أقل من 12
33	15	25-12
22	10	40-25
11	5	70-40
7	3	أكثر من 70
مثال عن كمية السماد المتداول (سلفات البوتاسيوم	كمية أوكسيدالبوتاسيوم K ₂ O المضافة	كمية البوتاسيوم في التربة (جزء من المليون)
50%) المعادلة للوحدات (كلغ/دونم)	(کلغ/دونم) 20	(طریقة Acétate Ammonium)
40	20	أقل من 100
40	20	200-100
30	15	400-200
20	10	800-400
10	5	أكثر من 800
10 مثال عن كمية السماد المتداول (سلفات المغنزيوم	5 كمية أوكسيد المغنزيوم MgO المضافة	أكثر من 800 كمية المغنزيوم في التربة (جزء من المليون)
مثال عن كمية السماد المتداول (سلفات المغنزيوم	كمية أوكسيد المغنزيوم MgO المضافة	
مثال عن كمية السماد المتداول (سلفات المغنزيوم 16%) المعادلة للوحدات (كلغ/دونم)	كمية أوكسيد المغنزيوم MgO المضافة	كمية المغنزيوم في التربة (جزء من المليون)
مثال عن كمية السماد المتداول (سلفات المغنزيوم 16%) المعادلة للوحدات (كلغ/دونم) 30	كمية أوكسيد المغنزيوم MgO المضافة (كلغ/دونم) 5	كمية المغنزيوم في التربة (جزء من المليون) أقل من 100
مثال عن كمية السماد المتداول (سلفات المغنزيوم 16%) المعادلة للوحدات (كلغ/دونم) 30	كمية أوكسيد المغنزيوم MgO المضافة (كلغ/دونم) 5	كمية المغنزيوم في التربة (جزء من المليون) أقل من 100 200-100

التحليل المخبري لأوراق الفريز

يفضل أن يترافق فحص التربة مع الفحص الورقي خلال مرحلة النمو وذلك لتطور محتوى بعض العناصر كالآزوت والبوتاسيوم في التربة نتيجة لعملية النتح وكذلك تحول آزوت الأمونياك إلى نيترات خلال عملية النترجة (Nitrification). أما بالنسبة لبقية العناصر كالحديد والمغنيزيوم وغيرها فإنها غالباً ما تكون غير متاحة للنبات في الأتربة القلوية ذات محتوى مرتفع من الكلس الفعال.

طريقة أخذ عينة الأوراق للفحص المخبري

- يتم أخذ العينة في مرحلة بداية الإزهار وتُكرر خلال أسبوعين وذلك حسب الحاجة.
- تحتوي العينة أوراقاً وسويقات مأخوذة من حوالي 20 -25 مكان داخل الأرض المزروعة.
- تؤخذ العينة من حقل مزروع بذات الصنف الذي يتمتع بشروط متساوية لجهة توقيت الزرع والمعاملات الزراعية.
- يتم إختيار الأوراق الثلاثية الوريقات الخضراء الناضجة حديثاً وغير المتضررة مع السويقة مع أخذ عينة من الأوراق الفتية لتشخيص إصفرار الأوراق الذي يسببه نقص الحديد.
 - تفصل السويقة عن الورقة وتبقى ضمن نفس العينة.
 - يجب تجنب أخذ العينة خلال أو بعد تعرض النبات لنقص الرطوبة (Water stress) أو الحرارة الشديدة.
 - يجب ان تكون العينة نظيفة وخالية من الغبار والمبيدات (تتأثر نتيجة فحص العينة لجهة الزنك والمنغنيز والحديد بالغبار والمبيدات).
 - توضع العينة في أكياس ورقية مُقفلة مع ذكر إسم الموقع، تاريخ أخذ العينة، إسم المرسل... وتُرسل مباشرة إلى المختبر.

يظهر الجدول التالي القيم المرغوبة ومستوى النقص لبعض عناصر التغنية في أوراق الفريز في مرحلة بداية الإزهار (الفحص الورقي).

العناصر الغذائية في أوراق الفريز (مرحلة بداية الإزهار)			
مستوى النقص	القيم المرغوبة	العناصر الكبرى (%)	
أقل من 1،8	3 -2	آزوت	
أقل من 0،25	0.4-0.3	فوسفور	
أقل من 1،5	2.5-1.6	بوتاسيوم	
أقل من 0،5	1.5-0.7	كالسيوم	
أقل من 0،29	0.5-0.3	مغنيزيوم	
أقل من 0،10	0.35-0.15	كبريت	
مستوى النقص	القيم المرغوبة	العناصر الصغرى (جزء بالمليون ppm)	
أقل من 40	150- 50	منغنيز	
أقل من 50	150 - 60	حدید	
أقل من 15	50 - 35	زنك	
أقل من 5	20 - 7	نحاس	
أقل من 20	35 – 25	بور	

نقص وزيادة العناصر السمادية لنبتة الفريز

يبين الجدول التالي مسببات وعوارض النقص لبعض العناصر الغذائية وطرق تصحيحها.				
	لآزوت	1		
تصحيح النقص	ض النقص	عوراظ		مسببات النقص
إستعمال نترات الأمونياك	و، صفراء اللون. تميل	ق السفلى: أوراق صغيرة في مرحلة النم	على الأور	خسارة الآزوت من خلال
عبر شبكة الري بمعدل		يمة إلى الإحمرار، الثمار صغيرة	الأوراق القد	تحوله إلى غاز في
750 – 750 غرام أزوت /		, الثمار (Calyx) أحمر اللون.	الحجم كأس	الاتربة المُشبعة بالرطوبة.
1000 نبتة.		النقص الشديد يتحول لون الأوراق	في حالات	
		ر ابتداءً من القمة، كما ينخفض	إلى الأحم	
		لمدادات.	أيضاً تشكل	
ل وخاصة العفن Botrytis	أخضر غامق ويصبح النبات حساساً للإصابة بالأمراض	مجموع خضري كبير وكثيف وذو لون	اللي تكوين	تؤدي زيادة التسميد الآزوتي
	نوعيتها.	والسكريات وهذا ما ينعكس سلباً على ا	من البوتاس	كما ينخفض محتوى الثمار
	نوسقور	<u>āl)</u>		
تصحيح النقص		عوارض النقص		
إضافة 2.0 –2.5 كلغ	ن البرونزي على كافة أنحاء الورقة،اللون الأخضر	لأوراق القديمة خضراء غامقة تميل للو	تبدو ا	
فوسفات الأمونيوم أحادي	الكثيف للنبات وصغر حجم الأوراق، الثمار والأزهار صغيرة الحجم فوسفات الأمونيوم أحادي			
/1000 نبتة عبر شبكة	في حالات النقص الحاد تصبح الجهة العليا ذات لمعان معدني أما الجهة السفلى فتصبح حمراء المات عبر شبكة			
الري	أرجوانية.			
	البوتاسيوم			
تصحيح النقص	مسببات النقص عوارض النقص تصحيح النقت			مسببات النقص
المنافة سافات الستاسي	تتلب الأباة القديمة باللب النه ببط	-445		المحتدم والمفاضية التراث

البوتاسيوم			
تصحيح النقص	عوارض النقص		مسببات النقص
إضافة سلفات البوتاسيوم	تتلون الأوراق القديمة باللون البني ويظهر	AND	محتوى منخفض في التربة.
بمعدل 1.2 – 1.5 كلغ /	الجفاف في الجهة العليا منها ابتداء من الاطراف		رشح البوتاسيوم في الأتربة الرملية.
1000 نبتة عبر شبكة	إلى الوسط بين العروق.		المحتوى المرتفع للفوسفور والكالسيوم
الري.	تفشل الثمار بتكوين اللون الأحمر (لون باهت)	Mary Town	والآزوت والمغنيزيم في التربة يؤثر
	وتصبح عديمة النكهة (قليلة الحلاوة).		على عملية إمتصاص الجذور
	خفض المساحة الورقية للنبات مما يؤدي إلى		للبوتاسيوم.
	ضعف المدادات.		تتخفض إتاحة البوتاسيوم للنبات في
	ون بني في مرحلة الإزهار .	تبدو حواف الأوراق وما بين العروق ذات لو	الأتربة ذات الرقم الهيدروجيني 6

يؤدي زيادة التسميد البوتاسي إلى وقف امتصاص المغنزيوم. ويمتص النبات هذا العنصر بنفس فترات امتصاص الآزوت وتزداد درجة الامتصاص بارتفاع درجة الحرارة.

المغنيزيوم

تصحيح النقص عوارض النقص مسببات النقص إستعمال سلفات المنغيزيوم احتراق حواف الورقة يبدأ باللون الأصفر فائض محتوى البورون والبوتاسيوم في بمعدل 5 -10 كلغ للدونم عبر ومن ثم البنى ويمتد إلى وسط الورقة بين التربة. الإستعمال الفائض لآزوت الأمونياك شبكة الري. العروق ثم تتقصف الأوراق. قاعدة الورقة والسويقة منتفختان مع التسميد الورقى باستعمال الرقم الهيدروجيني للتربة أقل من 7. 100غرام سلفات المغنيزيوم / المحافظة على اللون الأخضر. الظروف التي تعيق نمو الجذور كرطوبة شكل الثمرة طبيعي ولونها باهت 100 ليتر ماء. وجفاف وبرودة التربة.

تصحيح النقص	عوارض النقص		مسببات النقص
إضافة (20-30) كغ سلفات الزنك	تكؤن هالة خضراء على حواف		الرقم الهيدروجيني للنربة اكبر من 7
أو نترات الزنك قبل الفلاحة.	الأوراق الفتية.	W	فائض محتوى الحديد والنحاس والمنغنيز في
إستعمال سلفات الزنك بمعدل 150-	تضيق الصفيحة عند القاعدة		التربة يعيق إمتصاص الزنك.
400 غ/1000 نبتة عبر شبكة	وتتطاول في حالات النقص الشديد		التركيز المرتفع للفوسفور في محلول التربة
الري.	مع تطور نمو الورقة.		يؤثر سلباً على إمتصاص الزنك من قبل
التسميد الورقي بمعدل 20 – 40	شحوب الأوراق مع بقاء الحواف خضراء . ثم تصبح الأوراق في مراحل		النبات.
غرام سلفات الزنك/100 ليتر ماء.		زيادة عنصر النحاس والكالسيوم	
		متقدمة بلون أبيض.	الأتربة القلوية تسبب نقص الزنك.

الحديد

عندان المنافع				
تصحيح النقص	عوارض النقص	مسببات النقص		
إضافة شيلات الحديد بدرجة حموضة 3–6 بمقدار	يبدأ الإصفرار بين العروق على الأوراق الفتية ويزداد	الأتربة الكلسية ذات الرقم الهيدروجيني 7.5 –8		
200غ/دونم مع مياه الري (بالتنقيط) من 2 الى 4	حتى درجة البياض عند حالات النقص الحاد.	والتي تكون فيها نسبة الكلس الفعال بحدود 2-		
مرات ابتداء من بدء النمو في أوائل الصيف على		5% حسب الصنف		
أن تكون آخر إضافة بداية مرحلة الأزهار.		الأتربة القلوية السيئة التصريف.		
إستعمال 1 -2 كلغ سلفات الحديد بالدونم.		فائض الرطوبة وعدم التهوئة الجيدة في التربة.		
التسميد الورقي بمعدل 10 -20 غرام سلفات الحديد		فائض في محتوى العناصر التالية في التربة		
/ 100 ليتر ماء		.(Cu, Mn, Zn, Mo and Fe-P)		
		الإستعمال الكثيف لنترات الأزوت في التسميد.		
		الإستعمال الزائد للأسمدة الفوسفورية		

الكالسيوم

يؤدي نقص الكالسيوم إلى موت حواف الأوراق الفتية وتشوه الثمار وزيادته تخفض من نسبة المادة الجافة والسكريات والحموضة في الثمار. أما امتصاصه فهو يعاكس امتصاص البوتاسيوم والمغنيزيوم.

المنغنيز

تحدث أعراض نقص المنغنيز نتيجة لزيادة الكلس في التربة وتظهر على شكل اصفرار بين عروق الأوراق. يجب أن تحوي التربة على 1 ملغ 1 كغ من المنغنيز ويمكن تصحيح أعراض النقص بإضافة 1–10 كلغ/هكتار من سلفات المنغنيز عند التحضير للزراعة. أما خلال مراحل النمو فيمكن الرش بمحلول مغذي على الأوراق الذي يحوي على 0.05% من سلفات المنغنيز.

تحدث أعراض نقص المنغنيز نتيجة لزيادة الكلس في التربة. يجب أن تحوي التربة على 1 ملغ / كلغ من المنغنيز.

النحاس

إن ظهور نقص النحاس نادر الحدوث ويجب أن تحوي التربة على 2-20 ملغ/كلغ بدرجة حموضة 6.5 أما زيادته يمكن أن تسبب خسائر كبيرة بالمحصول إذ يؤخر نمو النبات ونضج المحصول.

البور

يؤدي نقصه إلى اضطراب عمل منظمات النمو في النبات وتظهر أعراض النقص على شكل تشوه للأوراق الفتية، كما يخفض من إنتاج حبوب اللقاح وبالتالي تكون الثمار الناتجة صغيرة ومشوهة. تكون نسبته في التربة 65-40 ملغ/كلغ بدرجة حموضة 65-6.5. وفي حالات النقص يضاف 6-6.5 كغ/هكتار من مادة البور قبل الزراعة. أما أثناء النمو الخضري فيرش على الأوراق بإضافة مادة سلولوبور بمعدل 1 كغ /500 ليتر ماء.

يوضح الجدول التالي باختصار أعراض نقص العناصر المغذية على نبات الفريز إذ يحدث أحياناً تداخل بأعراض النقص بين العناصر ولذلك لابد من إجراء تحليل للأوراق.

السبب	أعراض النقص			
على الأوراق				
نقص الآزوت	اصفرار عام مع تلون حامل الورقة بالأحمر			
نقص الكبريت				
نقص الموليبديوم				
نقص الفوسفور	الأوراق ذات لون أخضر غامق يميل إلى البرونزي أو الرصاصي			
نقص أو توقف امتصاص الكالسيوم	اصفرار الأوراق بين العروق يميل نحو اللون الأسمر			
نقص البورون				
على الثمار				
	الثمار صغيرة ومشوهة نتيجة سوء التلقيح			
نقص البورون	تشوه الثمار وعدم انتظام الشكل			
نق <i>ص</i> الكالسيوم	ثمار عديمة الطعم ، باهتة ورخوة			
نقص البوتاسيوم				
نقص الفوسفور	ثمار بیضاء جزئیاً			
اضطرابات فيزيولوجية				

تربیة، تقلیم وتخفیف عدد أزهار نبات الفریز

من أهم الخدمات المقدمة لنبات الفريز بعد إتمام عملية الزراعة هي:

◄ إزالة المدادات: تعتبر إزالة المدادات أمرا حيويا بالنسبة لنبات الفريز وذلك بمجرد ظهورها لكي لا تضعف نمو النبات الأصلي، وبالتالي حدوث خسارة في المحصول تتراوح ما بين 150−200 غرام حسب الصنف لمحصول تمت زراعته في منتصف أيلول.

يتم أول قطع في منتصف أيلول والمرة الثانية في منتصف تشرين الأول. عندما يصل عدد القلوب إلى ثلاثة أو أربعة بالنبات الواحد في نهاية الخريف، نترك المدادات حتى الشتاء حيث يتم النتظيف الشتوى.

المردود / غ/ نبات	طريقة الخدمة
740	قطع الأزهار والمدادات حسب الحاجة
555	قطع الأزهار وترك المدادات حتى الشتاء
515	عدم قطع الأزهار والمدادات

- قطع الأزهار: من الضروري إزالة جميع البراعم الزهرية التي تتكون بعد الزراعة مباشرة في العروة الصيفية لتشجيع النمو الخضري
 وعدم إضعاف الجذور.
- التنظيف الشتوي: يجب إزالة الأوراق المصابة بالأمراض وغير النشطة فيزيولوجياً، الأوراق القديمة، ويجري ذلك في بداية شهر شباط بالنسبة للعروة الصيفية. ويراعي عدم التقليم الجائرالذي يؤدي إلى ضعف النمو النباتي وتدهور نوعية الثمار.
- ◄ تجديد الزراعة: لاينصح الإبقاء على النباتات المزروعة أكثر من (2-3) سنوات بالرغم من أن نبات الفريز معمر وذلك لضعف نمو النباتات وتدنى مواصفات الثمار وانخفاض المردود. تجدد زراعة الفريز سنوياً بإستخدام شتول مبردة.

⇒ مكافحة الأعشاب الضارة

يجب مكافحة الأعشاب الضارة عند تحضير الأرض، لأنه من الصعب جدا" المكافحة في ما بعد بسبب حساسية النبات على المبيدات العشبية ومشكلة الرواسب الكيميائية في الثمار . بعد زرع الشتول يجب إعتماد التعشيب اليدوي عند ظهورالأعشاب.

أن إستخدام الأسمدة العضوية المخمرة جيدا" الغطاء البلاستيكي (المالش) يحد من مشكلة الأعشاب الضّارة في الحقل.


الفصل الثاني

المكافحة المتكاملة

برنامج المكافحة المتكاملة

تتعرض زراعة الفريز للعديد من الآفات والأمراض سواء" في الزراعات المحمية أو الخارجية. إلا أن مشكلة الأمراض تبقى رئيسية خاصة على الساحل وفي البيوت المحمية بسبب الرطوبة العالية وتزايد الضغط على التربة.

تتميز ثمار الفريز بمسامها الواسع وبقشرتها الرقيقة، مما يسمح بإمتصاص كمية كبيرة من المبيدات الكيميائية وإرتفاع نسبة الترسبات الكيميائية RML في الثمار. ولكونها من الثمار المستهلكة مباشرة بعد القطاف، يترتب على المزارع أن يقوم ببعض الأعمال الزراعية كإجراءات وقائية منذ تحضيرالأرض، تساعده لاحقا" في تجنب إصابة محصوله بالآفات الإقتصادية، وتبقى



المكافحة العلاجية بالمبيدات الكيميائية الحل الأخير الذي يجب أن يلجأ إليه عندما لم تفلح الوسائل الوقائية المذكورة لاحقا" من حماية المحصول. تتضمن الإجراءات الوقائية التوصيات التالية:

- ☑ عدم الزراعة في أراضي سيئة صرف أو موبوءة سابقا" بأمراض خطيرة،
- ☑ إعتماد دورة زراعية لا تقل عن ثلاث سنوات، يمنع خلالها زرع عائلة الباذنجيات والقرعيات لأنها تصاب بآفات مشتركة،
 - ☑ إزالة جميع المخلفات الزراعية قبل الزرع لكونها مضيفا" لبعض الآفات،
 - ☑ القضاء على الأعشاب الضّارة قبل اسبوعين من الزرع لكونها مضيفا" لبعض الآفات،
- ✓ تعقيم البيوت المحمية مباشرة بعد الإنتهاء من كل موسم بماء الجافيل 4 % أو بمادة الأمونيوم الرباعي Ammoniums Quaternaires،
 - ☑ تطهير كل المعدات والمكنات الزراعية بماء الجافيل 1 % لتجنب إنتشار الامراض،
 - 🗹 حراثة الأرض وتعريضها للشمس وللهواء مما يساعد على القضاء على العديد من الأمراض وحشرات التربة،
 - ☑ تسوية سطح التربة لتجنب تجميع المياه وارتفاع رطوبة التربة وانتشار الأمراض،
 - ☑ إجراء فحص للتربة من حيث الأمراض الفطرية والديدان الثعبانية (النيماتود) ومعالجتها قبل الزرع،
 - ☑ تعقيم الأرض بالطاقة الشمسية واستكمالها بالمعقمات الكيميائية المصرح بها عند الإصابة الشديدة (جدول مبيدات التعقيم ص 16)،
 - ☑ إجراء فحص كيميائي للتربة قبل الزرع وتحسين بنيتها وفقا" للنتائج المخبرية،
 - ☑ إستعمال السماد البلدي المتخمر جيدا" لتفادي نقل بعض الآفات وبذور الأعشاب،
 - ☑ إختيار شتول عالية الجودة ومصدقة لخلوها من بعض الأمراض والفيروسات التي تتتقل عبرها،
 - ☑ إختيار أصناف مقاومة لبعض الأمراض،
 - ☑ إختيار أصناف تتأقلم مع الفترة الزمنية للزراعة،
 - ☑ إختيار فقط الشتول القوية والسليمة للتشتيل،
 - ✓ إستخدام الغطاء البلاستيكي " المالش Mulch" لمنع الأعشاب الضارة من الإنبات ولتجنب أمراض العفن الرمادي والريزوكتونيا،
 - ☑ الزرع على مسافات مناسبة لتجنب الرطوبة العالية المسبب الرئيسي لإنتشار الأمراض الفطرية،
 - ☑ الزرع على خطوط مرتفعة،
- ☑ تعقيم الشتول قبل الزرع بالمبيد الفطري فوستيل ألومينيوم Fosetyl-Al أو ازوكسيستروبين Azoxystrobin أو مافنوكسام Mefenoxam لمدة 2 5 دقائق في حال عدم التأكد من مصدر الشتول لتجنب الأمراض التي تنتقل عبر الجذور،
 - ☑ وضع أبواب مزدوجة وشباك الحماية خاصة على مداخل البيوت المحمية لمنع دخول الحشرات،
 - ☑ وضع حوض للتطهير على مدخل الحقل أو البيت المحمى لتفادي انتقال الآفات والأمراض عبر الإنسان،

- ☑ التحكم الجيد بالحرارة والرطوبة داخل البيوت المحمية:
- وجود فتحات تهوئة جانبية وفي سقف البيت المحمى مع شباك الحماية لخفض الرطوبة المرتفعة التي هي عامل أساسي في انتشار الأمراض (صورة رقم 6)،
- وضع شباك التظليل ودهن جدران وسقف البيت المحمى باللون الأبيض لتجنب المناخ الجاف الذي هو عامل مساعد لتكاثر التريبس والأكاروز (صورة رقم 7)،
 - تهوئة وتدفئة البيوت المحمية خاصة في الليل لتجنب الندى والرطوبة العالية ،



- ☑ إضافة الكلسيوم الى برنامج التسميد لتقوية بنية الشتول وبالتالي زيادة مقاومتها للأمراض والآفات،
 - ✓ إستخدام مياه ري خالية من التلوث الكيميائي والجرثومي ومطابقة لمواصفات 17025 ISO 17026.
- 🗹 تجنب الري بالرزاز واعتماد الري بالتتقيط لتجنب تكوين طبقة مائية على الأوراق والثمار التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الأمراض،
 - ☑ الري في وقت مبكر من النهار لإعطاء وقت كافي لجفاف الشتول،
- 🗹 المحافظة على الأعداء الطبيعية في الزراعة الخارجية، عن طريق زرع، على أطراف الحقل، بعض الأزهار التي تساعد على جذبها والتي يشكل غبار اللقاح مصدر غذائي لها مثل الذري، دوار الشمس، الخزامي
 - ✓ مكافحة الحشرات الناقلة للفيروسات،
 - 🗹 القيام بالأعمال الزراعية باكرا" في النهار مما يسمح للجروح بالإلتآم بسهولة ويحد من إنتشار الأمراض في معاملات ما بعد القطاف،
 - ☑ إزالة الشتول والثمار المصابة فورا" وحرقها،
 - ☑ زيارة الحقول السليمة أولا" لمنع إنتقال المرض أو الآفة من قسم الى آخر،
 - 🗹 عدم الاحتفاظ بالنبات لأكثر من عام.


متى بجب التدخل للمكافحة؟


عندما تصل نسبة الإصابة الى الحد الإقتصادي الحرج للإصابة (شكل رقم 9) وهو الحد الذي من بعده تصبح قيمة الأضرار التي تسببها الآفة أكبر من كلفة العلاج.

ضرورة المكافحة عدم المكافحة نسبة الإصاب


كيف تتم المراقبة الحقلية؟

ظهورها، مما يساعد على إتخاذ التدابير الوقائية الضرورية التي تساعد على منع أو تأخير حدوث الإصابة في الموسم المقبل. تتمّ المراقبة الحقلية على الشكل التالي:






- ☑ مراقبة الشتول مرتين كل أسبوع في الصباح الباكر،
- ☑ مراقبة الشنول أولا" في أماكن بدء الإصابة: أطراف الحقل، مداخل البيوت المحمية، ممرات الهواء، الأماكن الأكثر دفئا" لرصد أول مجمعات الحشرات، والأماكن الأكثر بردا" ورطوبة لرصد أول إنتشار الأمراض. وعند العثور على الإصابة يتم مراقبة الشتول في الوسط،
 - ☑ يتم إختيار عشوائيا" 6 % من شتول الفريز ضمن خطوط X أو خطوط W (شكل رقم 10)،



صورة رقم 6- تهوئة البيت

صورة رقم 7- وضع شباك التظليل





✓ البحث في العينات عن وجود بقع، تشوهات، إصفرار، عفن أو مجمعات حشرية من بيض، يرقات أو حشرات بالغة،

- ✓ المراقبة بواسطة العين المجردة او مكبر (10x)،
- ☑ عند الشك يجب إرسال عينات الى المختبرات الزراعية المختصة،
- 🗹 وضع علامة كشريط أحمر على الشتول المصابة ومراقبتها باستمرار لمعرفة تطور الإصابة وفعالية المكافحة.

أسس الوقاية الكيميائية: شكل رقم 11

يعتمد سر نجاح المكافحة المتكاملة IPM على التشخيص الدقيق للآفة من حشرة، فطر، بكتيريا، فيروس، ومعرفة دورة حياتها من أجل تحديد نوع المبيد المناسب لها وإختيار التوقيت الصحيح للتدخل. ويجب الإنتباه إلى وجود الأعداء الطبيعية مثل خنفساء المن على انواعها، أسد المن، بقة الأوريس والطفيليات، ومراقبة مدى مساهمتها في القضاء على الحشرات الضارة وإختيار مبيدات أقل سمية لها.

من ابرز اسس المكافحة الكيميائية:


- توفر الخبرة الفنية لدى المزارع (حضور دورات تدربية) أو إستشارة مهندسين زراعيين،
- 🗢 مراقبة الحقل أو البيت المحمي بإستمرار من أجل المكافحة سريعا" قبل تفاقم المشكلة،
- إختيار المبيد المناسب لكل نوع من الحشرات والأمراض والرش في التوقيت المناسب مع عدم
 تخطى الكمية والتركيز المسموح بهما والمذكوران على العبوة (مراجعة الملحق)،
 - التناوب في المبيدات لتجنب إكتساب المناعة لدى الآفات سواء حشرة أو فطر أو بكتيريا،
 - في حال إقتصرت الإصابة على بعض الشتول يتم رش الشتول المصابة فقط،
- 🗢 الإنتباه الى أن بعض المبيدات لا يمكن إستخدامها في البيوت المحمية بالرغم من إستخدامها لمكافحة ذات نوع الآفة في الزراعات الخارجية،
 - ⇒ معرفة حساسية النبات على المبيد المستخدم،
 - ◄ معرفة قابلية المبيد للمزج مع مبيدات أخرى في حال وجود أكثر من آفة في الوقت نفسه، لتجنب تسمم النبات،
 - 🗢 عدم رش قبل القطاف والتقيد بفترة الأمان الخاصة بكل مبيد والمذكورة على العبوة،
 - فترة الأمان هي الفترة الممتدة بين تاريخ آخر رشة والقطاف
 - 👄 قراءة وإتباع جميع المعلومات والإرشادات الموجودة على عبوات المبيدات بشكل جيد والتقيد بها،
 - 👄 تسجيل كل المعلومات المتعلقة بالآفات التي تمّ رصدها خلال المواسم السابقة في سجلات يمكن الإعتماد عليها في السنة المقبلة.
 - 🗟 🏾 إن الإستعمال الخاطئ للمبيدات والإفراط في الأسمدة الآزوتية قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إنتشار بعض الآفات
 - ⊗ عدم التخلص من متبقيات المبيدات في داخل البستان لتجنب التلوث واعتماد القانون المحلي والوطني
 - ن يجب إستخدام مبيدات مصرح بها من قبل وزارة الزراعة وغير محظر إستخدامها في دول الإتحاد الأوروبي (EC Prohibition Directive List 79/117/EC)
 - ① يجب الإلتزام بقائمة الحد الأقصى المسموح به من رواسب المبيدات (RML) في المحصول والمستخدمة من قبل الدول المستوردة واجراء التحليل في مختبرات معترف بها (مراجعة الملحق)



صورة رقم 9 محطة رصد جوي

(II) منّ الدراق الأخضر Mysus persicae (I) منّ الفريز 🖨 دنّ «Chaetosiphon fragaefolii (Aphids) Aphis gossypii (III) القطن أو منّ الشمام

أوراق صفراء ومجعدة، ندوة عسلية وشحبيرة على الأوراق مع وجود نمل، ضعف في نمو النبات







المراقبة الحقلية:

- مراقبة 100 ورقة مرة كل أسبوع / 10 دونم
 - الحد الإقتصادى:
 - (47) أوراق 10 أوراق

المكافحة الوقائية:

- اتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
- (29) μ341 ليبوت المحمية μ341 شياك الحماية للبيوت المحمية

المكافحة الكيميائية:

■ رش احدى المبيدات الحشرية وبالتناوب مثل بيفنترين Bifenthrin، دالتا مترين Deltamethrin (زراعة خارجية) ، إيميداكلوبرايد Imidachloprid ، تياماتوكسام Thiamethoxam . واعادة الرش بالنتاوب بين المبيدات بعد 15 يوم

المكافحة البيولوجية:

- Parafin Oil رش زبت اليارافين •
- اطلاق الطفيليات افيديوس Aphidius colemani و أفالينوس Aphelinus abominalis
 - بتم الحصول على هذه الكائنات من خلال الشركات الزراعية.
 - ن يجب اطلاق الأعداء الطبيعية عندما تكون الإصابة خفيفة
 - من الأعداء الطبيعية المفترسة للمنّ والمتواجدة في البيئة اللبنانية:



الطفيلي افيديوس Aphidius colemani

خنفساء المن (بالغة ويرقة)

Hypodamia variegata



🖨 تتكاثر بسرعة خاصة عندما تكون الحرارة معتدلة والرطوبة عالية.

الماية على الساحل في الربيع (أذار ونيسان) ثم تعود

تتواجد على اسفل الأوراق والبراعم الفتية

المشاتل العديد من الفيروسات خاصة في المشاتل

وتنخفض في أيار

يرقة خنفساء المن Scymnus appetezie



يرقة السيفرس Episyrphus balteatus Chrysoperla spp. Aphidoletes aphidimyza



يرقة أسد المن



يرقة الأفيدولات

(Western Flower Thrips) Frankiniella occidentalis التربيس

بقع بيضاء أو فضية اللون مع نقاط سوداء على الجهة السفلية للأوراق، جفاف الأوراق وتحولها الي اللون البني، تشوه وصدأ الثمار



🗢 تتواجد في الأزهار وعلى أسفل الأوراق





عوارض الإصابة على الثمار

المراقبة الحقلية:

- وضع المصائد الورقية الزرقاء ومراقبتها مرتين بالأسبوع على الأقل لرصد أول ظهور للحشرة البالغة
 - بعد رصد الحشرة، يتمّ مراقبة 100 برعم مرتين كل اسبوع



الحد الإقتصادى:

47) حشرة تريبس / البرعم

المكافحة الوقائية:

- اتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
- μ192 يجب أن يكون قياس فتوحات شباك الحماية للبيوت المحمية (⁽²⁹⁾
- زراعة نبتة الفاشيليا Phacelia tanacetifolia (صورة رقم 10) بين خطوط الفريز، حيث تشكل أزهارها مصيدة لجذب التريبس وأعدائها الطبيعية، ثم يتمّ التخلص منها بعد الإنتهاء من مرحلة الإزهار

المكافحة الكيميائية:

رش إحدى المبيدات الحشرية مثل: أكريناتين Acrinathrin، دلتامترين Deltamethrine (زراعة خارجية)، سبينوساد Spinosad المكافحة البيولوجية:



7 أجيال / السنة

5 - 8 ايام



- إطلاق الأكاروز المفيد Amblyseius degenerans
- نيتم الحصول على هذه الكائنات من خلال الشركات الزراعية.
- نجب اطلاق الأعداء الطبيعية عندما تكون الاصابة خفيفة
- من الأعداء الطبيعية المفترسة والمتواجدة في الطبيعة اللبنانية:







بقة الأزهارالأريوس Orius spp.

أسد المن Chrysoperla spp.

(White Grub) Melolontha spp (II) و Polyphylla olivieri (I) الدودة البيضاء 🗢



- ➡ تنتشر كثيرا" في الأراضي الرملية
- عتبر الفريز من العوائل المفضلة لديها
- ⇒ تظهر الحشرة البالغة أثناء الليل بين منتصف شهر حزيران ومنتصف شهر تموز
 - حورة الحياة 3 − 5 سنوات
 حورة الحياة 4 − 5 سنوات
 حورة الحياة 4 − 5 سنوات
 حورة الحياة 5 − 5 سنوات
 حورة الحياة 5 − 5 سنوات
 حورة الحياة 6 − 5 سن





الحشرة البالغة

اليرقة المراقبة الحقلية:

إنشاء 10 – 15 حفرة (30 x 30 x 30 سم) / 10 دونم وعد اليرقات في حجم 3·1 م 3 من تراب الحفرة

الحد الإقتصادى:

- 5 يرقات / 0.1 م^{3 (30)}
 - المكافحة الوقائية:
- إتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
- تعقيم الأرض قبل الزرع في حال ظهور الحشرة في الموسم السابق (جدول مبيدات التعقيم ص 16)،

المكافحة الكيميائية:

• وضع طعوم في الأرض وهي عبارة عن مزيج من النخالة، السكر والمبيد الحشري ديازينون Diazinon

المكافحة البيولوجية:

■ إستخدام الديدان الثعبانية المفيدة (نيماتود) من نوع Heterorhabditis spp أو .Steinernema spp صورة رقم 11) عبر نظام الري واثناء غروب الشمس نظرا" لحساسية هذه الكائنات على الضوء.



صورة رقم11 يرقة الدودة البيضاء متطفل عليها بالديدان الثعبانية المفيدة

- ① يجب ري الأرض قبل وبعد 48 ساعة من عملية المكافحة لإجبار البرقات على الصعود الى الطبقة الترابية السطحبة.
 - ن يتم الحصول على هذه الكائنات من خلال الشركات الزراعية
 - نيصح بتطبيق جميع أنواع المكافحة على يرقات الحديثة الفقس

الأكاروز

(Towspotted Spider Mite) Tetranychus urticae الأكاروز ذو النقطتين 🗢

بقع برونزية على الأوراق مع وجود انسجة حريرية على الجهة السفلية، تساقط الأوراق مبكرا"، الثمار صغيرة الحجم، توقف الإنتاج كليًا"

- تتواجد على اسفل الأوراق خاصة المعرضة للغبار
 - ⇒ تتطور في الأجواء الجافة والحارة
 - 🗢 دورة الحياة 7 15 يوم





العوارض على الأوراق

المراقبة الحقلية:

مراقبة أسفل 100 ورقة خاصة عند العروق الرئيسية للأوراق المتوسطة العمر والقديمة

الحد الإقتصادي:

10 - 5 % من الأوراق مصابة بأكاروز واحد على الأقل (47)

المكافحة الوقائية:


- اتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
- وضع الشتول قبل الزرع في ماء على حرارة 38 درجة ولمدة 30 دقيقة لقتل الآفة وبيوضها

المكافحة الكيميائية:

- رش مبید شامل لجمیع أطوار الأكروز السارح مثل بیفانترین Bifenthrin ، أكریناتین Acrinathrin، أو سیهكستین Cyhexatin
- رش عند فقس البيض مبيد عناكبي ضد بيض ويرقات الأكاروز الحديثة الفقس مثل الكبريت الميكروني، هكسيثايزوكس Hexythiazox أو كلوفانتزين Clofentezin
 - مزج المبيد كلوفانتزين Clofentezin مع المبيد بيفانترين Bifenthrin في حال وجود البيض والأكاروز في الوقت ذاته

المكافحة البيولوجية:

- Amblyseius californicus اطلاق الأكاروز المفيد من نوع
- نيتم الحصول على هذه الكائنات من خلال الشركات الزراعية.
- 🛈 يجب اطلاق الأعداء الطبيعية عندما تكون الإصابة خفيفة أو قبل ظهور الأكاروز في البيوت المحمية ذات تاريخ سابق بالحشرة
 - 🛈 يمكن جلب أوراق العنب من الكروم المهملة التي تحوى مجموعة من الأكاروز المفترسة والمفيدة وتوزيعها بين أوراق الفريز





Orius Adult & Nymph



بقة الأنتوكوريس (حشرة بالغة وحورية) Anthocoris Adult & Nymph



يرقة أسد المن Chrysoperla Larva



أكاروز المفيد Phytoseiulus persimilis



خنفساء الستاتورس Stethorus gilvifrons

1- الأمراض الفطرية

لله الأمراض التي تصيب الأوراق والثمار

(Gray Mold) Botrytis cinerea العفن الرمادي



بقع بنية اللون ونمو عفن رمادي على الأوراق، الأزهار

والثمار، جفاف الثمار



- ◄ متواجد على الأعشاب الضارة والمخلفات الزراعية
 - عبر الهواء والأعمال الحقلية
 المعال المعال الحقلية
 المعال المعال الحقلية
 المعال المعال الحقلية
 المعال المعال

 - الشتول عبر الجروح

العوارض على الثمار

العوارض على الأوراق

- المكافحة الوقائية:
- إتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
 - زراعة أصناف غير حساسة
- رش عند توفر الظروف المناخية إحدى المبيدات الفطرية الوقائية مثل: تيرام Thiram، فان اكزاميد Fenhexamid، ايبروديون Iprodione، واعادة الرش كل 10 أيام بالتناوب بين المبيدات حتى إنتهاء الظروف المناسبة لإنتشار المرض.

المكافحة الكيميائية:

- في مراكز إنتاج الشتول: رش المبيد الفطري الجهازي تيرام Thiram عند أول ظهور العوارض، مع غسل الشتول جيدا"
- في مراكز الإنتاج: رش الشتول عند أول ظهور العوارض بإحدى المبيدات الفطرية الجهازية مثل ثيوفانات ماتيل Methyl، سيبرودينيل + فلوديوكسينيل Cyprodinil + Fludioxonil . واعادة الرش بعد 10 ايام بالنتاوب بين المبيدات

المكافحة البيولوجية:

إستخدام بكتيريا نافعة مثل تريكودارما Trichoderma أو اكتينيميسات

نتم الحصول على هذه الكائنات من خلال الشركات الزراعية.

(Powdery Mildew) Sphaerotheca macularis الرمد



غبار أبيض على الأوراق والثمار، التفاف الأوراق الى الأعلى، بقع أرجوانية على الأوراق مع أو من دون هالة صفراء

⇒ ينتشر خاصة في المناطق الساحلية حيث الرطوبة عالية ⇒ يتدنى انتشار المرض في الأيام الممطرة.

بقع غرجوانية على الأوراق

نتقل بالهواء



العوارض على الثمار

العوارض على الأوراق



المكافحة الوقائية:

- اتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
 - إعتماد أصناف مقاومة
 - ازالة الأوراق القديمة التي هي مصدر العدوي
- رش الكبريت الميكروني عند توفر الظروف الملائمة لإنتشار المرض، على أن لا تتعدى الحرارة 30 درجة مئوية
- ① إن استعمال الكبريت خطر داخل البيوت المحمية بسبب الحرارة المرتفعة التي تسبب حرق الأوراق

المكافحة العلاجية:

■ رش الشتول، عند أول ظهور العوارض على الأوراق، بإحدى المبيدات الفطرية الجهازية مثل ازوكسيستروبين Azoxystrobine، بوبيريمات Bupirimate، بانكونازول Penconazol، ميكلوبوتانيل + ماكوزيب Myclobutanil + Mancozeb . واعادة الرش بعد 8 – 10 ايام في حال إستمرار الظروف المناخية الملائمة لإنتشار المرض





العوارض على الفلول المكافحة الوقائية:

العوارض على الثمار

- إتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
 - زراعة أصناف مقاومة
- تعقيم الأرض قبل الزرع (جدول مبيدات التعقيم ص 16)
- تغطيس الشتول قبل الزرع بالمبيد الفطري ازوكسيستروبين Azoxystrobine لمدة 2 5 دقائق في حال عدم التأكد من مصدرها

الضارة

بقع بنية على الأوراق مع هالة صفراء، بقع دائرية غائرة على الثمار ذات لون برونزي، ثم أسود، بقع سوداء على الفلول (المدادات)

◄ العوامل المناخية المناسبة: رطوبة مرتفعة، حرارة بين 20 - 25 درجة مئوية (17)، وجود طبقة مياه على

◄ متواجد في التربة، على المخلفات الزراعية والأعشاب

تنتقل عبر مياه الري الأمطار واليد العاملة

- عدم الري بالرزاز
- تهوئة البيت المحمى
- تطهير المعدات الزراعية وأيادي العمال عند الإنتقال من حقل مصاب الى حقل سليم
- رش الشتول عند توفر الظروف المناخية الملائمة لإنتشار المرض بالمبيد الفطري الوقائي مناب Maneb أو تيرام Thiram

المكافحة الكيميائية:

- رش الشتول عند أول ظهور العوارض مبيد فطري وقائي وعلاجي مثل: سيبرودينيل + فلوديوكسينيل Cyprodinil + Fludioxonil أو ثيوفانات ماتيل + مناب Thiophanate - Methyl + Maneb. واعادة الرش بعد 15 يوم وبالتتاوب بين المبيدات في حال استمرار الأحوال الجوية المناسبة
 - أ يجب المكافحة وقائيا" لأن المكافحة الكيميائية توقف فقط نمو الفطر المسبب للمرض ولا تقضى عليه

لله العوارض على كامل النبتة (Verticilium wilt) Verticilium dahlia نبول الفيرتيسيليوم أو مرض جفاف الشتول



نبول، اصفرار وتساقط الأوراق، جفاف الأوراق القديمة الخارجية وتحولها الى اللون الأحمر البني، تلون الفلول والجذور باللون البني، تقزم الشتول وموتها،

- متواجد في التربة
- عبر الجروح وينتقل الي الشتلة من خلال الجنور عبر الجروح وينتقل الي القسم الأعلى عبر الأوعية

ظهور العوارض على الشتول

🛈 يجب النتبه لمشابهة هذا المرض مع عفن التاج، عطش الماء أو لفحة البرد، لذلك ينصح مراجعة المختبرات الزراعية

(Fusarium wilt) Fusarium oxysporum نبول الفوزاريوم أو مرض الإهتراء الجاف للعنق بالعنق العناق العام الهتراء الجاف العناق العام العام



العلوية، إحمرار إطراف الأوراق السفلية، تلون الأوعية الخشبية للساق باللون البني، نبول الشتول وموتها،

اصفرار الأوراق السفلية القديمة وامتداده تدريجياً نحو الأوراق

◄ تعتبر الحرارة العالية وعدم انتظام رطوبة التربة من العوامل المساعدة لانتشار هذا المرض

ظهور العوارض على الشتول

المكافحة الوقائية:

- إتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
 - زراعة أصناف مقاومة.

المكافحة العلاجية:

- ليس هنالك من مبيد فطري فعال ضد الفرتيسيليوم والفوزاريوم. يجب تعقيم التربة قبل الزرع (جدول مبيدات التعقيم ص 16) المكافحة البيولوجية:
 - Streptomyces griseoviridis إستعمال بكتيريا السترلبتومايسين
 - نيم الحصول على هذه الكائنات من خلال الشركات الزراعية

لا الأمراض التي تصيب القسم السفلي من النبات (Red Stele) Phytophthora fragariae (عفن الجذور الأحمر (القلب الأحمر (القلب الأحمر)

تقزم الشتول وذبولها، تلون الأوراق القديمة بالأحمر المائل للأزرق، صغر حجم الثمار وتشوهها، عدم تلونها بشكل جيد ورداءة طعمها، موت الجذور من قمة تاج النبات إلى القاعدة وتلونها بالبني، بقاء بقية الأنسجة سليمة مع فاصل واضح بين الجذور والأنسجة، تعفن واسوداد قمة، موت النبات

المرض في الجو البارد والأراضي الثقيلة سيئة الصرف المرض في الجو البارد والأراضي

التربة لعدة سنوات التربة لعدة سنوات

نتقل عن طريق التربة

🗢 تظهرالإصابة في الربيع عند بدء دفء الجو



ظهور العوارض على الجذور

المكافحة الوقائية:


- إتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
 - زراعة أصناف مقاومة
 - إيعاد الشتول المصابة

المكافحة العلاحية:

لا يوجد مكافحة علاجية، يجب تعقيم التربة قبل الزرع (جدول مبيدات التعقيم ص 16)

(Crown Rot) Phytophthora cactorum عفن التاج

ضعف عام للشتول، عدم تشكل أوراق جديدة، بقع ميتة وصلبة على الثمار، ذات مذاق مر ونمو الفطر عليها، تلون داخل جزع النبتة (التاج) بالبني، موت الجذور والريزومات ثم الشتول





ظهور العوارض عند منطقة تاج النبات

المكافحة الوقائية:

- اتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
 - زراعة أصناف مقاومة.
- تعقیم الأرض قبل الزرع (جدول مبیدات التعقیم ص 16)
- تغطيس الشتول قبل الزرع بالمبيد الفطري فوستيل ألومينيوم Fosetyl-Al أو مافنوكسام Mefenoxam في حال عدم التأكد من مصدرها
 - إبعاد الشتول المصابة

المكافحة العلاجية:

• ري الأرض عند بداية ظهور عوارض الإصابة بالمبيد الفطري فوستيل ألومينيوم Fosetyl-Al

(Hard Brown Rot) Rhizoctonia fragariae or R. solani عفن التاج والبراعم الرايز كتوني 🗢

Photo by Hussain &W.E McKee

وقف نمو أو موت البراعم، ضعف نمو الشتول، قصر الأفرع، ذبول الأوراق الخارجية نحو الأسفل وتلونها بالأخضر الغامق مع وجود عفن أحمر قرميدي عند القاعدة، موت الجنور الجديدة قبل أن تلامس التربة

- Black Root Rot يعتبر من اهم الفطريات المسببة لعفن الجذور الاسود
- 🖨 تعتبر التربة الضعيفة ووجود النيماتودا من العوامل المساعدة لظهور المرض
 - المنتشر في التربة الضعيفة أو الثقيلة والسيئة الصرف المرف
 - تظهر العوارض خلال في مرحلة الإزهار خاصة في الزراعات الباكورية والعميقة
 - ◄ العوامل المناخية المناسبة: درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية
 - 🗢 إن عوارض المرض مشابهة بعوارض النقص في مادة البور

ظهور العوارض على الشتول

المكافحة الوقائية:

- اتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
 - إختيار أصناف مقاومة
- إعتماد دورة زراعية لمدة 3 سنوات على الأقل وعدم زراعة الفريز بعد البقوليات
- تغطيس الشتول قبل الزرع بالمبيد الفطري فوستيل ألومينيوم Fosetyl-Al في حال عدم التأكد من مصدرها

المكافحة الكيميائية:

• رش الشتول عند أول ظهور العوارض بالمبيد الجهازي إبروديون Iprodione

المكافحة البيولوجية:

- إستخدام بكتيريا نافعة مثل تريكودارما Trichoderma harzianum
- نيتم الحصول على هذه الكائنات من خلال الشركات الزراعية.

2- الأمراض الفيروسية:



فعالية ونشاط الحشرات الناقلة لها وصنف الفريز، أبرزها: ضعف نمو الشتول تجعد، تبقع، اصفرار حواف الأوراق والتفافها، تقزم الشتول وتشوه الثمار. وأحياناً توجد الإصابات الفيروسية دون ظهور أعراض واضحة للعين المجردة. تتنقل معظم الفيروسات عبر الشتول غير المصدقة وعبر بعض الحشرات (خاصة المن) والنيماتود. لا يوجد أي علاج كيميائي للأمراض الفيروسية، إن إعتماد الوقاية هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الإصابة عبر إستخدام شتول مصدقة وخالية من الفيروس، مكافحة الأعشاب الضارة، الحشرات والنيماتود الناقلة له والتخلص السريع من الشتول

إن أعراض الفيروسات التي تظهر على النبات تأخذ أشكالاً مختلفة حسب مصدر الفيروسات،

المصابة وحرقها.

3- الأمراض الناجمة عن النيماتود أو الديدان الثعبانية



إصفرار الأوراق، ذبول الشتول، نمو درنات على الجنور

 تنتشر في الأراضي التي يتكرر فيها زراعة الفريز دون إعتماد دورة زراعية

ظهور درنات على الجذور

المكافحة الوقائية:

- إتباع الأعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل
 - إعتماد الدورة الزراعية لمدة 3 سنوات

المكافحة الكيميائية:

تعقيم التربة قبل الزرع في حال تبين وجود النيماتود في التحاليل المخبرية (جدول مبيدات التعقيم ص 16)،

الفصل الثالث

القطاف ومراحل ما بعد القطاف



1- القطاف

دلائل اكتمال نمو ثمار الفريز

يبدء قطاف ثمار الفريز بعد حوالي شهر من الإزهار. تجنى الثمار كل يومين أو ثلاثة أيام ويفضل أن يتم في الصباح الباكر بعد زوال الندى.

تعتمد دلائل القطاف على تلون القشرة الخارجية للثمار. تقطف الثمار المعدة للتسويق الطازج في الأسواق المحلية في مرحلة الثمار الحمراء J2 (شكل رقم 12). أما الثمار المعدة للتصدير فيفضل قطافها في مرحلة التلوين 75% J1 (شكل رقم 12).

- نتوقف نضوج ثمار الفريز بعد القطاف
- ① يجب أن لا تقل نسبة المواد الصلبة الذائبة عن 7% و / أو أن لا يتعدى مستوى الحموضة 0.8 %



ثمار حمراء تلوین 75% J1 J2 شکل رفم 12

العوامل المؤثرة على نضوج الثمار ونوعيتها

تتوقف سرعة نضوج الثمار على العوامل التالية:

- درجة الحرارة: تعتبر درجة الحرارة 18-25°م مثالية لنضوج ثمار الفريز. إن ارتفاعها أو انخفاضها عن هذه الحدود له تأثير سلبي على سير مراحل النضج وبالتالي على نوعية الثمار. كما أن التقلبات الحرارية المفاجئة يؤثر على صفات الثمار من حيث تجانس النضج واللون والصلابة.
- التسميد: إن زيادة التسميد الآزوتي خلال فترة نمو الثمار يؤدي إلى خفض حلاوتها ونسبة البكتين Pectine بها وبالتالي يخفض من صلابتها وقابليتها للنقل والتداول. أما توفر عنصر البوتاس فيزيد من نسبة السكر والحموضة ويكسب الثمار مظهراً جذاباً ولوناً أحمراً زاهياً.
- الرطوية: إن سقوط الأمطار خلال مراحل النضج الأخيرة وأثناء القطاف يسيء إلى نوعية الثمار أو إصابتها بالعفن. أما قلة الري فيعطي ثمارا" صغيرة وذات نسبة سكريات منخفضة فتؤدي إلى إصابة الثمار بالعفن.

القطاف



في الزراعة المكشوفة، تنضج الثمار في الربيع ويستمر الإنتاج لمدة 7-8 أسابيع. أما في الزراعة المحمية، قد يستمر الإنتاج على مدار العام ولكن تقل الإنتاجية خلال فترة النهار القصير لقلة عدد الأزهار.

يتم قطاف ثمار الفريز يدويا" حيث تقطف مع جزء من العنق بحدود نصف سنتيمتر. بسبب كونها ثمار حساسة جدا" وتتضرر بسرعة، يجب تدريب العمال على الطريقة السليمة للقطاف والتعبئة لتجنب للأضرار الميكانيكية ومخاطر تلوث الثمار من الأمراض القابلة للإنتقال عبر الإنسان. كما يجب توعية العمال على النظافة الشخصية من

غسل الأيدي، عدم إرتداء المجوهرات، قص الأظافر وعدم الأكل والتدخين اثناء العمل.

خلال عملية القطاف يجب مراعات القواعد التالية:

- قطف الثمار بعناية وعدم الضغط عليها أو نتشها،
 - 🗢 تجنب جرح الثمار،
 - حدم رمى الثمار بقوة،
 - ⇒ إزالة الثمار المصابة



2- التوضيب

ينصح بتوضيب ثمار الفريز مباشرة في الحقل للمحافظة على جودتها. أو يجب إرسالها مباشرة الى مراكز التوضيب للفرز والتحجيم.

تصنيف الثمار

1/ 358 تصنف ثمار الفريز الى ثلاثة أنخاب (جدول رقم 1، 2، 3) تبعا" لقرار وزير الزراعة رقم 358 /1 تاريخ 1997/10/24 والمعدل بالقرار رقم 1/2 تاريخ 2000/1/3 رقم المرجع خ/97/13

جدول رقم 1: مواصفات الجودة والإستثناءات العائدة لنخب ممتاز إكسترا:

نخب ممتاز "اكسترا"							
شروط عائدة للتحجيم استثناءات لجهة التحجيم		استثناءات لجهة الجودة	شروط عائدة للجودة				
• يسمح لجميع الأنخاب	•يعتمد مقياسا لتحجيم	•ان لا يتعدى ما نسبته ٥٪ عددا و وزنا من ثمار	•یجب ان تکون ثمار هذا النخب علی				
بما نسبته :١٠٪ عددا او	الفريز القطر الأفقي	الفريز لا تستجيب لصفات هذا النخب شرط ان	درجة عالية من الجودة، تتحلى بكامل				
وزنا من ثمار الفريز غير	الأكبر ،وفقا للتالي:	تتحلى هذه الثمار بصفات النخب الأول على الأقل	صفات الجنس أي ان تتحلى باللون و				
مطابقة لشروط التحجيم	من ٢٥ ملم قطرا وصاعدا	او ان تتماشى مع نسب الأستثناءات المسموح بها	الحجم و المظهر العام اللماع العائد				
الدنيا المطلوبة.	للنخب الممتاز	لهذا النخب.	للأصناف، و يجب ان تكون خالية من				
		•ضمن هذا الأستثناء يسمح بوجود ثمار تالفة حتى	الأتربة.				
		ما نسبته ۲٪					

جدول رقم 2: مواصفات الجودة والإستثناءات العائدة لنخب أول:

نخب الاول							
استثناءات لجهة التحجيم	شروط عائدة للتحجيم	استثناءات لجهة الجودة	شروط عائدة للجودة				
•يسمح لجميع الأتخاب بما	•يعتمد مقياسا لتحجيم الفريز	ان لا يتعدى ما نسبته ١٠٪ وزنا و عددا	•یجب ان تکون ثمار هذا النخب علی				
نسبته ۱۰٪ عددا او وزنا	القطر الأفقي الأكبر ،وفقا	من ثمار الفريز لا تستجيب لصفات هذا	درجة حسنة من الجودة، تتحلى بصفات				
من ثمار الفريز غير	للتالي:من ٢٢ملم قطرا وصاعدا	النخب شرط أن تتحلى هذه الثمار بصفات	الجنس و الصنف مع امكانية القبول				
مطابقة لشروط التحجيم	للنخب الأول باستثناء الصنفين	النخب الثاني على الأقل أو ان تتماشى مع	بعيب بسيط لجهة الشكل و اكتمال النمو				
الدنيا المطلوبة.	(primella ,gariguette)	نسب الأستثناءات المسموح بها لهذا	او اللون ووجود بقعة صغيرة بيضاء				
	اللذين يسمح لهما بقطر من	النخب.	•و يمكن لهذا النخب ان يكون اقل				
	۱۸ملم و صاعدا.	•ضمن هذا الأستثناء يسمح بوجود ثمار	تجانسا نسبة للحجم .				
		تالفة حتى ما نسبته ٢٪.	•كما يجب ان تكون خالية من الأتربة.				

جدول رقم 3: مواصفات الجودة والإستثناءات العائدة لنخب ثاني:

نخب الثاني							
شروط عائدة للتحجيم استثناءات لجهة التحجيم		استثناءات لجهة الجودة	شروط عائدة للجودة				
• يسمح لجميع الأتخاب بما	•يعتمد مقياسا لتحجيم	•ان لا يتعدى ما نسبته ١٠٪ وزنا و	•تصنف في هذا النخب ثمار الفريز التي لا يمكن				
نسبته ۱۰٪ عددا او وزنا	الفريز القطر الأفقي	عددا من ثمار الفريز لا تستجيب	تصنيفها في النخب الممتاز او النخب الأول غير				
من ثمار الفريز غير مطابقة	الأكبر ،وفقا للتالي:	لصفات هذا النخب او للصفات الدنيا	انها تتحلى بالصفات الدنيا للصنف كما هو مشروط				
لشروط التحجيم الدنيا	من ۲۲ملم قطرا و صاعدا	للصنف باستثناء الثمار المعطوبة او	سابقا .				
المطلوبة.	للنخب الأول با ستثناء	المتهرئة او المصابة بالجروح الظاهرة	• ويسمح ضمن هذا الصنف بوجود العيوب التالية:				
	الصنفين (primella و	او خلافها من اصابات تجعلها غير	- عيوب لجهة الشكل شرط التحلي بصفات الصنف				
	gariguette) اللذين يسمح	صالحة للأستهلاك.	الأساسية				
	لهما بقطر من ١٨ملم	•ضمن هذا الأستثناء يسمح بوجود	- ان تحمل بقعة بيضاء شرط ان لا تتعدى				
	وصاعدا.	ثمار تالفة حتى ما نسبته ٢٪	مساحتها ١ □ ٥ مساحة الثمرة مع خدوش ملتئمة				
			وجافة غير قابلة للتفاعل و بعض آثار الأتربة				

شروط التوضيب والمظهر العام للعبوة

يجب توضيب ثمار الفريز بعناية وبأسلوب يؤمن سلامتها طوال مدة عمليات التسويق لكي تصل إلى المستهلك بالنوعية الجيدة المطلوبة. لذلك يجب أن تتحلى العبوات بمواصفات معينة إن من ناحية تجانس الثمار، التوضيب أو المظهر العام للعبوة (جدول رقم 4).

توضب الثمار في علب بلاستيكية (سعة 1 كلغ) ذات فتحات جانبية (صورة رقم 11) تسمح بدخول الهواء أو في صناديق كرتونية (سعة 2 كلغ) ذات فتحات جانبية مع تغطية سطح الصندوق بغطاء من نيلون ذات ثقوب صغيرة تسمح بدخول الهواء وتجنب تلوث الثمار بالغبار أو من أي تلوث جرثومي (صورة رقم12)، كما يجب أن تحتوي الصناديق على زوايا صلبة لتجنب الضرر الميكانيكي عند وضع الصناديق فوق بعضها.



Plastic Fruit Clamshell Box

صورة قم 11- علب بلاستيكية ذات فتحات جانبية

صورة رقم 12- صناديق كرتونية

جدول رقم 4: شروط التوضيب والمظهر العام للعبوة

في التوضيب في المظهر العام	في التجانس
 يجب توضيب الفريز بطريقة و أسلوب يؤمنان سلامة الثمار مدة عمليات التسويق. 	 یجب ان یکون محتوی کل عبوة مؤلفا من ثمار الفریز
• يسمح فقط باستعمال العبوات الجديدة والنظيفة المصنوعة من مواد لا تلحق أي	المتجانسة و من منشأ و جودة و صنف واحدة.
ضرر بالثمار من خارجها او من داخلها.	 یجب ان تکون ثمار الفریز داخل العبوة الواحدة و في
 ويسمح باستعمال الورق المطبوع و اللاصقات التجارية او خلافها من مواد التعبئة 	اسفلها مماثلة للثمار في الطبقة الظاهرة.
شرط ان يكون الحبر او الصمغ المستعمل لذلك غير سام او ضار .و لا يسمح بوجود	
أي مادة غريبة داخل العبوات.	
 يمنع استعمال العبوة المصنوعة من الفلين (بوليستيرين). 	

بطاقة بيانات:

يجب ان يحمل خارج كل عبوة و بشكل واضح وجلي غير قابل للزوال أو الإنحلال الإيضاحات الواردة فيما يلي مجمعة على جهة واحدة على الأقل من كل عبوة (جدول رقم 5). ويستثنى من هذا الشرط العبوات الصغيرة المعدة خصيصا للبيع بكامل محتواها شرط أن توضع التعليمات المطلوبة أدناه على خارج العبوة التي تحمل هذه العبوات الصغيرة.

جدول رقم 5: شروط بطاقة البيانات

التصنيف التجاري	منشأ الثمار	هوية و محتوى العبوة	التعريف
• النخب	• بلد المنشأ	• فريز	• الموضب أو الشاحن
• الحجم	• منطقة الإنتاج		• الأسم و العنوان أوعلامة فارقة خاصة
• الوزن الصافي			

(32) التبريد والتخزين -3

بعد التوضيب، يجب إرسال ثمار الفريز مباشرة إلى غرف التبريد، لكي تبرد بأقصى سرعة ممكنة حيث يمكن حفظها لمدة 5-7 أيام على درجة حرارة +1 °م ورطوبة نسبية 90-95 %.

سرعة تنفس الفريز (جدول رقم 6)

جدول رقم 6: سرعة تنفس الفريز

كمية ثاني اكسيد الكربون	حرارة (درجة مئوية)
(مل/كلغ فريز/ ساعة)	
10 - 6	0
50 - 25	10
100 - 50	20

① لتحديد كمية الحرارة المنتجة يضرب كمية ثاني اكسيد الكربون بـ 122 للحصول على الكمية بكيلوكالوري/طن/ اليوم او ب 440 الكمية الحرارية ب ب . تي . يو /طن/ اليوم.

إنتاج الفريز لغاز الأثيلين

إن إنتاجية الفريز من غاز الأثيلين خفيفة جدا" وهي اقل من 0،01 ميكروليتر / كلغ / ساعة على حرارة 20 درجات مئوية.

إستجابية ثمار الفرين للإثلين

لا تستجيب ثمار الفريز للإثلين في ما يتعلق بالنضوج، حيث تقطف الثمار قريبا" من موعد النضوج الكامل. إن التخلص من غاز الإثلين في غرف التخزين يقلل من تطور الأمراض الفطرية على الثمار.

التخزين في جو معدل

إن الشحن تحت ظروف الجو المعدل بإستخدام 10 – 15 % ثاني أوكسيد الكربون يقلل من إصابة الثمار بالعفن الرمادي، كما يقلل من سرعة تنفس الثمار مما يساهم في إطالة فترة حياتها بعد القطاف ويحافظ على نوعيتها أثناء المداولة. ويمكن تغليف الصناديق بغشاء بلاستيكي يحافظ على الجو المعدل اثناء المداولة.

الأضرار الباثولوجية

- لله العفن الرمادي (صورة رقم 13) Gray mold (Botrytis cinerea): مصدره الحقل. هو أخطر الأمراض الذي يصيب ثمار الفريز في مرحلة ما بعد القطاف، حيث يمكنه النمو على درجات حرارة منخفضة (-0.5 درجة مئوية) وهو قابل للإنتشار من ثمرة الى أخرى .
- عفن الريزويس (صورة رقم 14) Rhizopus stolonifer) Rizopus Rot : مصدره الحقل وينتشر الفطر بسرعة في الهواء خلال مرحلة ما بعد القطاف.



صورة رقم 14



صورة رقم 13

إن التخلص من هذه الأمراض يتطلب إستراتيجية تعتمد على تطبيق الشروط الزراعية والصحية الجيدة وذلك عبر:

- تجنب جرح الثمار أثناء القطاف ومرحلة ما بعد القطاف
- التخلص من الثمار المصابة خلال عملية القطاف لتلافي نقل الإصابة إلى الثمار السليمة
- الإسراع في عملية تبريد وتخزين ثمار الفريز على درجة الحرارة الموصى بها بأسرع وقت ممكن بعد القطاف
 - تداول الثمار في الجو المعدل
 - التخلص من الأثلين أثناء الشحن أو التخزين.

4- دلائل الجودة

يجب أن تكون ثمار الفريز عند البيع والاستهلاك:

- 🧖 كاملة
- 🍏 سليمة ،غير مصابة بأي إهتراء يجعلها غير صالحة للاستهلاك
 - 💆 نظيفة خالية من أي مواد غريبة ظاهرة
 - 🎑 فجوة عنقها سليمة، لها عنق قصير اخضر غير جاف
 - 🙋 خالیة من أیة حشرات او آفات او من آثار اضرارها
 - 🍏 طازجة، لم تتعرض للغسيل
 - 🍏 خالية من أي رطوبة خارجية زائدة
 - 🍏 خالية من الروائح او الطعام الغريبتين
 - 🝏 قطافها قد تم بشکل سلیم
 - 🍏 على درجة جيدة من التكوين
- في يجب أن تكون ثمار الفريز على حال من النمو يسمح لها: تحمل عمليات التحميل و الشحن والتفريغ وبالتالي الوصول سليمة الى بلد المقصد.

كما يجب أن تشمل مواصفات الجودة الحد الأقصى للجراثيم المسموح به (جدول رقم) ويجب تلف أي منتج يتخطى هذا المعدل. يتم الفحص المخبري حسب معايير ليبنور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (الفنار).

جدول رقم: المواصفات القياسية اللبنانية للحدود الجرثومية:

المواصفة أو القرار	الخمائر والفطريّات 30°C مستعمرة/غ	البكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت 46°C مستعمرة/غ	السالمونيلا 37°C مستعمرة/ 25 غ	المكورات العنقودية الذهبية 37°C مستعمرة/غ	القولونيات المتحمّلة للحرارة 44°C مستعمرة/غ	القولونيات الإجمالية 20°C مستعمرة/غ	الأحياء المجهرية الهوائية C 30 °C مستعمرة/غ	نوع العيّنة
الدستور العالمي للغذاء CX/NEA 03/16	1	-	n=5 ; c= 0 خالية	_	E. coli n=5 ; c=2 m=10 M=10 ²	-	-	فريز

- (n) عدد العينات الواجب تحليلها والتي تؤخذ بطريقة عشوائية من الدفعة.
- (c) الحد الاقصى لعدد العينات المسموح ان يتراوح المحتوى الجرثومي فيه بين m و M.
 - (m) المحتوى الجرثومي المسموح به في المنتج.
- (M) الحد الاقصى الذي يجب الا يصل اليه او يزيد عنه المحتوى الجرثومي في اي عينة من العينات الواجب تحليلها.



ملحق لائحة المبيدات الزراعية، درجة السمية، كمية الرش ونسبة الرواسب المسموح بهما في الثمار (27) (38)

نوع الآفة	فترة الأمان (يوم)	الكمية المسموحة (غ/ هكتار)			إسم المادة الفعالة	
تريب <i>س</i> أكاروز	3	71 · 25 60	يد حشر ي يد حشر ي الملامسة 0،2		Acrinathrin اکریناتین	
رمد	3	200	T 2	مبيد فطري جهازي	Azoxystrobin ازوکسیستوبین	
من أكاروز	7	12 40	T 0.5	مبيد حش <i>ري</i> بالملامسة	Bifenthrin بیفانترین	
رمد	7	250	0.5	مبيد فطري جهازي	Bupirimate بوبیریمات	
أكاروز	3	200	2	مبيد عناكبي بالملامسة	Clofentezin * کلوفاتزین	
أكاروز	15	30 غ / هكل	Xn 0.05	مبيد عناكبي بالملامسة	Cyhexatin * سیهکزتان	
العفن الرمادي، أنتراكنوز	7	1000	Xi 5 (سیبرودینیل) N 3 (فلودیوکسینیل)	مبيد فطري جهازي	Cyprodinil+ Fludioxonil سیبرودینیل+ فلودیوکسینیل	
من، ترييس (زراعة خارجية)	3	12.5	T 0.2	مبيد حش <i>ر ي</i> بالملامسة	Deltamethrin دالتامترين	
أكاروز	3	50	N 0.5	مبيد عناكبي بالملامسة	Hexythiazox * هکزیتیازوکس	
العفن الرمادي	3	750	N 5	مبيد فطري يالملامسة	Fenhexamid فان اکز امید	
من	**	**	Xn 0:1	مبيد حش <i>ر ي</i> بالملامسة	Imidachloprid** ایمیداکلوبرایت	
العفن الرمادي، أنتراكنوز	3	100 غ / هكل	Xn 15	مبيد فطري بالملامسة	Iprodione ابرودیون	
رمد	15	1750 - 1440	Xi 5	مبيد فطري وقائي	Mancozeb ماکوزاب	
رمد	3	60	Xn 1	مبيد فطري جهازي	Myclobutanil میکلوبوتانیل	
رمد	15	270	مبيد فطري		Myclobutanil + Mancozeb میکلوبوتانیل + ماکوزاب	
رمد	3	50	Xn 0.2	مبيد فطري جهازي	Penconazole بانکونازول	
عفن التاج		4 كلغ / هكتار	Xi 75	مبيد فطري جهازي	Phosetyl- Al فوساتيل الومينيوم	
نرپیس	**	**	Xn 0.3	مبيد حش <i>ر ي</i> بالملامسة	Spinosad**	
أكاروز، رمد،	-	6000	Xi 50	مبيد فطري وقائي	Sulfur (micronised) کبریت میکرونی	
من	**	**	0.05	مبيد حش <i>ري</i> بالملامسة	Thiamethoxam**	
العفن الرمادي	3	1395	Xn 0·1	مبيد فطري جهازي	Thiophanate – Methyl ثيوفانات - ماتيل	
آنتر اکنو ز	3	5 ليتر هكتار	مبيد فطري	Thiophanate	ع – Methyl + Maneb ثیوفانات – ماتیل + مناب	
العفن الرمادي، أنتراكنوز	7	2400	Xn 5	مبيد فطري جهازي	Thiram نیرام	

- 🛈 ان هذه المواد هي مسجلة في وزارة الزراعة وغير محظر استخدامها في دول الإتحاد الأوروبي لعام 2008.
 - ن يمكن مراجعة لائحة المبيدات المستخدمة في أوروبا على العنوان الإلكتروني:

www.ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

تقسم المبيدات إلى 4 أقسام حسب درجات السمية والتي يشار اليها عبر الألوان في اسفل العبوة:

- فئة أولى (Class I: T⁺) : مبيد سام جدا"
- فئة ثانية (Class II:T) : مبيد ضار ويشكل خطرا" إذا لم يتمّ الإلتزام بالتدابير الوقائية وإحتياطات السلامة المذكورة على العبوة
 - فئة ثالثة (Class III: Xn, Xi, C): مبيد خفيف السمية ومع ذلك يجب أخذ الإحتياطات اللازمة عند الرش
 - فئة رابعة (Class IV) : مبيد آمن

** إن المبيدات ايميداكلوبرايد Imidachloprid ، تيامتوكسام Thiamethoxam و سبينوساد Spinosad هم من المبيدات الخفيفة السمية وغير مضرة على الإنسان ويستعملوا في أميريكا لمكافحة المن والتربيس على الفريز. إلا أن إستخدامهم على الفريز غير مسجل حاليا" في أوروبا.

مكل = مكتوليتر = 100 ليتر

^{*} ادوية يسمح بإستخدامها في الإتحاد الأوروبي ولكنها غير مستوردة حتى الآن الى لبنان

المراجع

- 1- أصناف الفراولة ومميزاتها منتدبات مجالس الامارات
- 2- بدائل الميتيل برومايد لبنان مشروع بدائل الميثيل برومايد لبنان 2001.
- 3- تحليل التربة والنبات دليل مختبري ، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، 2008
- 4- د. بديع سمرة، د. نزار زهوى، غيث نصور 2005. تأثير طريقة الزراعة الرأسية على نمو وانتاج الفريز المزروع في وسط البيوت البلاستيكية. مجلةجامعة نشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم البيولوجة، المجلد (27) العدد (1) 2005
- 5- د. فادي كرم 2005. التسميد والإنتاج النباتي ضمن أنظمة الري الحديث. مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تل العمارة- فرع الري والأرصاد الجوبة.
 - 6- د. محمد حمد الوهيبي 1997. العلاقات المائية في النبات. جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع.
 - 7- د.عصام مياس قاموس 2005. دار العلم الزراعي: أنكليزي عربي . دار العلم للملابين ، بيروت 2005.
 - 8- الدستور العالمي للغذاء Codex Stan 229-1993, Rev. 1-2003
 - 9- الدستور العالمي للغذاء CX/NEA 03/16
 - 10-الدستور العالمي للغذاء CAC/RCP 53-2003 Hygiène des fruits et légumes frais
 - 11- الري الحديث- الأسس والتقنيات الواقع والحاجات، مشروع الإنماء الريفي في البقاع الشمالي، 2004
 - 12- فراولة ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
- 13- الفريز 2008- أخبار التتمية الزراعية- العدد 15- أيار 2008- مشروع التتمية الزراعية، إصدار إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وزارة الزراعة اللبنانية
 - 14- م. مارون زغيب 2007. الفريز العضوى. مؤسسة الرؤيا العالمية.
 - 15- مركزالابحاث العلمية الزراعية صور (لبنان)
- **16-** Advantages of growing plugs, Aarons Creek Farms, 2007.
- 17- Adventices, maladies, ravageurs du fraisier. Syngenta Agro. www.syngenta-agro.fr
- 18- Carisse Odile. Comment diagnostiquer les maladies foliaires de la fraise? CRDH, Saint-Jean-sur-Richelieu. Canada
- **19-** Dictionary of scientific terms in plant protection: English Arabic , Arabic English, Arab Society for Plant Protection, Dar Annahda Alarabiya, Beiruth 2006.
- **20-** E. Barclay Poling 1993. *Strawberries in the home garden*, Extension Horticultural Specialist, Leaflet no:8205, September 1993.
- **21-** Fertiliser Calculations, Carol Rose, Extension Agronomist, NSW Department of Primary Industries, Kempsey, DPI 496 August, 2004, IFAS recommendations.
- **22-** Fertility management of drip irrigated vegetables ,T.K. Hartz ,Department of Vegetable Crops ,University of California, Davis, G.J. Hochmuth, Horticultural Sciences Department,University of Florida, Gainesville, FL
- **23-** Gary Gao. *Strawberries are an Excellent Fruit for the Home Garden*. Ohio State University Extension Fact Sheet, Horticulture and Crop Science, 2001 Fyffe Court, Columbus, OH 43210-1096
- **24-** *Growth Characteristics of Micropropagated Strawberries*, ISHS Acta Horticulturae 560: IV International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding
- **25-** Hanson, B. and Ortoff, S. 1998. *Measuring Soil Moisture. University of California Irrigation Program.* Department of land, air, and Water Resources, University California Davis.
- **26-** Hill System Plastic Mulched Strawberry Production Guide for Colder Areas , Authors: Charles R. O'Dell Extension Horticulturist, Department of Horticulture, Virginia Tech; Jerry Williams, Teaching Hortculturist, Department of Horticulture, Virginia Tech , Verginia Cooperative Extension , Publication Number 438-018, Posted March 2000
- 27- Index Phytosanitaire. Acta. 2008
- **28-** James J. Stapleton, Richard H. Molinar, Kris Lynn-Patterson, Stuart K. McFeeters, Anil Shrestha. April –.2005. *Methyl bromide alternatives Soil solarization provides weed control for limited-resource and organic growers in warmer climates*, http://californiaagriculture.ucop.edu
- **29-** Mahr S., Cloyd R., Mahr D.and Sadof C. 2001. *Biological control of insects and other pest dog Greenhouse crops*. University of Wisconsin-Madison
- 30- Merchant, M.E. & . Crocker, K. L. White grubs in Texas turfgrass. Texas Agricultural
- **31-** Micheal .A.Ellis, Doglas Doohan, Bruce Bordelon, Cleste Weldy, Roger N. Williams, Richard C funt, Mourus Brown 2004. *Midwest small fruit pest manegment handbook*. Bulliten 861, Copyright © The Ohio State University 2004
- **32-** Mitcham E., Crisosto C., and Kader A.. Strawberry. Recommendations for Maintaining Postharvest Quality . Postharvest technology of horticultural crops . Department of Plant Sciences, University of California, Davis, postharvest@ucdavis.edu

- **33-** Nitrogen Fertilization of Strawberry Cultivars: Is Preplant Starter Fertilizer Needed, HS1116, one of a series of the Horticultural Sciences Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Original publication date August 6, 2007.
- **34-** *Nsw agriculture* ,*Strawberry fertiliser guide*, Agfact H3.AC.1 second edition 2004, Lawrence Ullio, District Horticulturist, Elizabeth Macarthur Agricultural Institute Camden.
- **35-** *Phase-Out of Methyl Bromide for Soil Fumigation in Strawberry* -34th Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol, UNIDO, Lebanon, 2001
- **36-** Plantlet size affects growth and development of strawberry plug transplants, Eric.B Bishand Daniel J.Cantliffe, University of Florida, IFAS Horticulural Sciences department, Craig K.C., Handle, Uneversity of Florida, IFAS Gulf Coast Research and education center
- **37-** Porras.M; Barrau.C. Arroyof.t; Santos.; Blanco .C, Romeo .F. 2007. *Reduction of Phytophthora cactorum in strawberry fields by Trichoderma spp. and soil solarization,* Plant disease ISSN 0191-2917 Coden Pdide, 2007, vol. 91, n°2, pp. 142-146 [5 page(s) (article)] (51 ref.).
- 38- RÈGLEMENT (CE) No 149/2008 DE LA COMMISSION. Bruxelles, 29 janvier 2008.
- **39-** Robert Hochmuth, David Dinkins, Michael Sweat, and Eric Simonne, 2003. *Extension Programs in Northeastern Florida Help Growers Produce Quality Strawberries by Improving Water and Nutrient Management*. University of Florida, IFAS extension 2003.
- **40-** Rotations with Broccoli A Sustainable Alternative to Soil Chemical Fumigants, University of California, Davis, Project Coordinator: Krishna Subbarao ,Association Plant Pathologist, University of California, Davis , C/O USDA Station , Major Participants:Frank Martin ,USDA-ARS, Salinas , Zahangir Kabir, University of California, Davis, Salinas Sept. 15, 1999 Dec. 31, 2002.
- **41-** Seher Benlioglu ,Ozhan Boz, Ayhan Yildiz, Galip Kaskavalski , Kemal Benlioglu , Adnan Menderes, 2001. *Soil solarization options in Aydin strawberry without methyl promide* , University, Faculty of Agriculture, Plant Protection Dept., 09100 Aydin–Turkey 2001.
- 42- Strawberries from transplants. www.johnnyseeds.com
- 43- Strawberry Diagnostic Workshops: Nutrition, Ministry of griculture food and rural affairs, Ontario 2008.
- **44-** *Strawberry fertiliser guide* , Lawrence Ullio, District Horticulturist , Elizabeth Macarthur, Agricultural Institute Camden , Agfact H3.AC.1 second edition 2004.
- 45- Strawberry Root and Crown Rot disease survey 2005 and 2006 season. Bulletin 4747. ISSN 18337236
- 46- Strawbery- The Plant, Manitoba Agriculture, food and rural intiatives, February 2006.
- **47-** *UC Pest Mangement Guideline. Strawberry*. UC IPM online. Statewide Integrated Pest Management Program. www.ipm.ucdavis.edu
- **48-** *Using Honey Bees to Disseminate Trichoderma harzianum to Strawberries for Botrytis Control*, Cornell Cooperative Extension,
- **49-** http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/Documents/fraise
- **50-** www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario
- **51-** http://www.cides.qc.ca/rapports/maraicher/guide_deculture_fraise
- **52-** http://www.organicagcentre.ca/Extension/ext strawberries pests f.asp
- **53-** http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/Documents/neutres-200
- **54-** http://www.saveursdumonde.net/produits/articles/fraise-culture
- **55-** http://cra-lorraine.fr/fichiers/div-fraises
- **56-** www.reefnet.gov.sy/agri/strawberry
- 57- http://strawberry.ifas.ufl.edu